

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (AAT157)										コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件									
1		出力共通項目	an	398		M									メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ S/I 情報登録者 5 桁	
2		登録年月日	n	8		C									システム年月日を出力	
3		登録時刻	n	4		C									システム時刻を出力	
4		インボイス番号	an	35		C										
5		関係者識別 (PartyType)	an	14	3	C										
6		フォワーダーコード	an	5		C									利用者コード	
7		フォワーダー名	an	70		C									フォワーダーコードが入力された場合で、フォワーダー名に入力がない場合は、入力されたフォワーダーコードに対してシステムに登録されているフォワーダー名を出力	
8		フォワーダー担当者情報	an	35		C										
9		フォワーダー担当者メールアドレス	sn	70		C										
10		申告予定者	an	5		C									利用者コード	
11		申告予定者名	an	70		C									申告予定者が入力された場合で、申告予定者名に入力がない場合は、入力された申告予定者に対してシステムに登録されている申告予定者名を出力	
12		申告予定担当者情報	an	35		C										
13		申告予定担当者メールアドレス	sn	70		C										
14		通知先コード	an	5		C									利用者コード	
15		S/I 情報登録者	an	5		C									利用者コード	入力者の利用者コードを出力
16		S/I 依頼会社コード	an	17		C									輸出入者コード 法人番号	
17		S/I 依頼会社名	an	70		C									S/I 依頼会社コードが入力された場合で、S/I 依頼会社名に入力がない場合は、入力されたS/I 依頼会社コードに対してシステムに登録されているS/I 依頼会社名を出力	
18		S/I 依頼会社住所・ 電話番号・FAX番号	an	105		C										
19		S/I 依頼会社担当部署 コード	an	20		C										
20		S/I 依頼会社担当者 名	an	35		C										
21		S/I 依頼会社担当者 電話番号	an	35		C										
22		S/I 依頼会社担当者 FAX番号	an	35		C										
23		S/I 依頼会社メール アドレス	sn	70		C										
24		荷送人コード	an	17		C									輸出入者コード 法人番号	
25		荷送人国名コード (Country, coded)	an	2		C									国連LOCODE (国名2桁)	
26		荷送人名	an	70		C									荷送人コードが入力された場合で、荷送人名に入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力	
27		荷送人住所・電話番号	an	105		C										
28		荷送人住所1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70		C										
29		荷送人住所2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35		C										

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (A A T 1 5 7)										条件	コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2										
30		荷送人住所 3 (City name)	an	35		C										
31		荷送人住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35		C										
32		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C										
33		同盟契約者コード	an	15		C										
34		荷送人担当者情報	an	35		C										
35		荷送人メールアドレス	j	70		C										
36		荷受人コード	an	17		C								輸出入者コード 法人番号		
37		荷受人国名コード (Country, coded)	an	2		C								国連 L O C O D E (国名 2 桁)		
38		荷受人名	an	70		C									荷受人コードが入力された場合で、荷受人名に入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力	
39		荷受人住所・電話番号	an	105		C										
40		荷受人住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70		C										
41		荷受人住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35		C										
42		荷受人住所 3 (City name)	an	35		C										
43		荷受人住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35		C										
44		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C										
45		荷受人担当者情報	an	35		C										
46		荷受人メールアドレス	j	70		C										
47		着荷通知先コード	an	17	3	C								輸出入者コード 法人番号		
48		着荷通知先国名コード (Country, coded)	an	2	*	C								国連 L O C O D E (国名 2 桁)		
49		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	an	9	*	C										
50		着荷通知先名	an	70	*	C									着荷通知先コードが入力された場合で、着荷通知先名に入力がない場合は、入力された着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力	
51		着荷通知先住所・電話番号	an	105	*	C										
52		着荷通知先住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	an	70	*	C										
53		着荷通知先住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	an	35	*	C										
54		着荷通知先住所 3 (City name)	an	35	*	C										
55		着荷通知先住所 4 (Country sub-entity, name)	an	35	*	C										
56		着荷通知先担当者情報	an	35	*	C										
57		着荷通知先メールアドレス	j	70	*	C										

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (AAT157)										条件	コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2											
58		積載予定航空便名	an	12		C											
59		航空会社コード	an	2		C									航空会社コード		
60		航空会社名	an	70		C										航空会社コードが入力された場合で、航空会社名に入力がない場合は、入力された航空会社コードに対してシステムに登録されている航空会社名を出力	
61		AWB発行地コード	an	5		C									国連LOCODE IATA空港コード及び IATA都市コード		
62		AWB発行地名	an	30		C										AWB発行地コードが入力された場合で、AWB発行地名に入力がない場合は、入力されたAWB発行地コードに対してシステムに登録されているAWB発行地名を出力	
63		AWB発行枚数	n	2		M										未入力の場合は、1を出力	
64		運賃協定払い識別	an	1		C										1: 運賃協定払い (フレイトアレンジ)	
65		運賃支払コード	an	1	2	C									UN/EDIFACTコード (4237)	P: 前払いの場合 C: 後払いの場合	
66		運賃支払地コード	an	5	*	C									国連LOCODE IATA空港コード及び IATA都市コード		
67		運賃支払地名	an	35	*	C										運賃支払地コードが入力された場合で、運賃支払地名に入力がない場合は、入力された運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力	
68		設定温度	n	5		C											
69		温度単位	an	3		M									数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏	
70		貨物種類コード	an	3		C										1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合	
71		出発地-空港コード	an	3		C									IATA空港コード及びIATA都市コード		
72		出発地-空港名	an	80		C										出発地-空港コードが入力された場合で、出発地-空港名に入力がない場合は、入力された空港コードに対してシステムに登録されている空港名を出力	
73		仕向地-空港コード	an	3		C									IATA空港コード及びIATA都市コード		
74		仕向地-空港名	an	80		C										仕向地-空港コードが入力された場合で、仕向地-空港名に入力がない場合は、入力された空港コードに対してシステムに登録されている航空名を出力	
75		荷渡地コード	an	5		C									国連LOCODE IATA空港コード及び IATA都市コード		
76		荷渡地名	an	80		C										荷渡地コードが入力された場合で、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力	
77		最終仕向地コード	an	5		C									国連LOCODE IATA空港コード及び IATA都市コード		
78		最終仕向地名	an	80		C										最終仕向地コードが入力された場合で、最終仕向地名に入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力	

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (AAT157)										条件	コード	出力条件/形式
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2								
79		経由地コード	an	5		C							国連LOCODE IATA空港コード及び IATA都市コード	
80		経由地名	an	80		C								経由地コードが入力された場合で、経由地名に入力がない場合は、入力された経由地コードに対してシステムに登録されている経由地名を出力
81		入港予定年月日	n	8		C								
82		出港予定年月日	n	8		C								
83		合計個数	n	8		C								
84		荷姿コード	an	3		M							包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	
85		荷姿名	an	15		C								荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
86		TOTAL IN WORDS	an	70		C								
87		合計貨物重量 (グロス)	n	10		C								ZZZZZ9.999
88		重量単位コード (グロス)	an	3		M							数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド
89		合計貨物重量 (ネット)	n	10		C								ZZZZZ9.999
90		重量単位コード (ネット)	an	3		M							数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド
91		合計貨物容積 (グロス)	n	10		C								ZZZZZ9.999
92		容積単位コード (グロス)	an	3		M							数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
93		合計貨物容積 (ネット)	n	10		C								ZZZZZ9.999
94		容積単位コード (ネット)	an	3		M							数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
95		Chargeable Weight	n	10		C								ZZZZZ9.999
96		貿易条件 (Trade Terms)	an	35		C								
97		供給者名	an	70		C								
98		搭載条件	an	80		C								
99		L/C No.	an	20	5	C								
100		有効期限日	n	8		C								
101		必要書類名	an	10	3	C								
102		必要書類番号	an	40	*	C								
103		荷主セクションコード	an	20		C								
104		荷主伝送先コード	an	20		C								

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (AAT157)										条件	コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2										
105		荷主リファレンスナンバー	an	35		C										
106		搬入予定先コード	an	5	5	C									保税地域コード	
107		搬入予定先名称	an	20	*	C										搬入予定先コードが入力された場合は、入力された搬入予定先コードに対してシステムに登録されている搬入予定先名称を出力
108		搬入予定年月日	n	8	*	C										
109		搬入予定個数	n	8	*	C										
110		Order No.	an	20	5	C										
111		E/L No.	an	35	5	C										
112		記事	j	700		C										
113		記号番号	an	140	10	C										
114	10	品名	an	875		C										
115	*	インボイス番号	an	35		C										
116	*	内個数 (AMS)	n	8		C										
117	*	レベル (AMS)	an	1		C										
118	*	荷姿コード (AMS)	an	3		M								包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)		
119	*	荷姿名 (AMS)	an	15		C									荷姿コード (AMS) が入力された場合で、荷姿名 (AMS) に入力がない場合は、入力された荷姿コード (AMS) に対してシステムに登録されている荷姿名 (AMS) を出力	
120	*	貨物重量 (グロス)	n	10		C									ZZZZZ9.999	
121	*	重量単位コード (グロス)	an	3		M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド	
122	*	貨物重量 (ネット)	n	10		C									ZZZZZ9.999	
123	*	重量単位コード (ネット)	an	3		M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド	
124	*	貨物容積 (グロス)	n	10		C									ZZZZZ9.999	
125	*	容積単位コード (グロス)	an	3		M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)	
126	*	貨物容積 (ネット)	n	10		C									ZZZZZ9.999	
127	*	容積単位コード (ネット)	an	3		M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)	
128	*	長さ (L)	n	4		C										
129	*	幅 (W)	n	4		C										
130	*	高さ (H)	n	4		C										
131	*	LWHコード	an	3		C										

出力情報名 (出力情報コード)		S/I 情報 (AAT157)										条件	コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2											
132	*	LWH記載有無識別	an	1			C										1: LWHをB/Lに記載する
133	*	個数	n	8			C										
134	*	荷姿コード	an	3				M									包装種類コード (UN/ECE勸 告第21号・英 字)
135	*	荷姿名	an	35			C										荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
136	*	UN No.	n	4			C										
137	*	PKG GROUP	an	1			C										
138	*	危険貨物等コード	an	3			C										危険貨物等コード
139	*	EMERGENCY CONTACT	an	105			C										
140	*	記事 (1~10)	j	140			C										