

業務名（業務コード）		輸出貨物取扱登録（仕合せ）呼出し（AHT）											コード	入力条件／形式							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													
								取扱種別 T			取扱種別 D				取扱種別 R						
1		入力共通項目		an	398			M				M									
2		管轄税関	KZ E	an	2			C				C			X				税関官署コード	他所蔵置場所に蔵置されている場合は、必須入力	
3		取扱保税蔵置場	TH W	an	5			M				M			X				保税地域コード		
4		取扱種別	AS B	an	1			M				M			M					取扱種別を入力 T：他貨物との仕合せ D：同一貨物内の仕合せ R：時間延長	
5		仕合せ数	SA C	n	1			M				M			X					取扱種別が「R」（時間延長）以外の場合は、仕合せ元の貨物数（2～8）を入力	
6		貨物取扱番号	KT N	an	11			X				X			M					取扱種別が「R」（時間延長）の場合は、貨物取扱番号を入力	
7		仕合せ後貨物識別	AG K	an	1			M				-			-					A：AWB H：HAWB L：未ラベル貨物	
8		仕合せ後AWB番号	AG A	an	20			C				-			-					(1) 仕合せ後のAWB（HAWB）番号を入力 (2) 枝番付きでないこと (3) 仕合せ後貨物識別が「L」（未ラベル）の場合は、入力不可 (4) チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェックデジット・チェックを行う (5) AWBの場合は、AWB番号を11桁以内で入力 (6) HAWBの場合は、HAWB番号を16桁以内で入力	
9	8	輸入表示	IN I	an	1			C				X			-					取扱種別が「T」（他貨物との仕合せ）の場合は、仕合せを行う貨物が輸入貨物であれば「I」を入力	
10	*	仕合せ元AWB番号	AM A	an	20			C				C			-					(1) 仕合せを行うAWB（HAWB）番号を入力 (2) 未ラベル貨物の場合は、未ラベル番号を入力	