

業務名 (業務コード)		S/I 情報登録 (EIR)																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り	繰り	条件											コード	入力条件/形式
								1	2											
1		入力共通項目		an	398				M											
2		インボイス番号	IVN	an	35				C											
3		関係者識別 (PartyType)	AT_	an	14	3			C										(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) XML 以外の電文形式の場合、入力不要 (3) 当該項目は画面表示されない	
4		申告予定者	CBC	an	5				C								利用者コード	通関業者であること		
5		申告予定者名	CBN	an	70				C											
6		申告予定担当者メールアドレス	CEA	sn	70				C										(1) e-mail 送信時に送信先メールアドレスとして申告予定担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること	
7		必要文書1 (XML)	RXB	an	1				C										(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に XML 文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1 : XML 文書が必要な場合	
8		必要文書1 (PDF 帳票)	RPB	an	1				C										(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に PDF 帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1 : PDF 帳票が必要な場合	
10		申告予定担当者情報	CPN	an	35				C											
11		通知先コード	NTC	an	5				C								利用者コード			
12		フォワーダーコード	FWD	an	5				C								利用者コード			
13		フォワーダー名	FWN	an	70				C											
14		フォワーダー担当者メールアドレス	FEA	sn	70				C										(1) e-mail 送信時に送信先メールアドレスとしてフォワーダー担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること	
15		必要文書2 (XML)	RXA	an	1				C										(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に XML 文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1 : XML 文書が必要な場合	
16		必要文書2 (PDF 帳票)	RPA	an	1				C										(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に PDF 帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1 : PDF 帳票が必要な場合	
18		フォワーダー担当者情報	FPN	an	35				C											
19		AWB 発行枚数	BLC	n	2				C										1以上の整数であること (1~99まで入力可)	
20		運賃協定払い識別	FRA	an	1				C										運賃協定払い (フレイトアレンジ) の場合は「1」を入力	
21		搬入予定先コード	AR_	an	5	5			C								保税地域コード			
22		搬入予定年月日	AD_	n	8	*			C										搬入予定年月日 ≥ システム年月日であること	
23		搬入予定個数	AP_	n	8	*			C										1以上の整数であること	
24		S/I 依頼会社コード	SIC	an	17				C								輸出入者コード 法人番号			
25		S/I 依頼会社名	SIN	an	70				C											

業務名 (業務コード)		S / I 情報登録 (EIR)																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式			
26		S / I 依頼会社住所・電話番号・FAX番号	SIJ	an	105		C													
27		S / I 依頼会社担当部署コード	IDC	an	20		C													
28		S / I 依頼会社担当者電話番号	ITN	an	35		C													
29		S / I 依頼会社担当者FAX番号	IFN	an	35		C													
30		S / I 依頼会社メールアドレス	SIM	sn	70		C													(1) e-mail 送信時に送信先メールアドレスとして S / I 依頼会社メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること
31		必要文書3 (XML)	RXC	an	1		C													(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に XML 文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1: XML 文書が必要な場合
32		必要文書3 (PDF 帳票)	RPC	an	1		C													(1) XML 電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail 送信時に PDF 帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1: PDF 帳票が必要な場合
34		S / I 依頼会社担当者名	SIT	an	35		C													
35		荷送人コード	SHP	an	17		C										輸出入者コード 法人番号			
36		荷送人名	SHN	an	70		C													
37		荷送人住所・電話番号	SHA	an	105		C													荷送人住所 1 ~ 4、荷送人郵便番号、荷送人国名コードのいずれかが入力された場合は入力不可
38		荷送人住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	SHB	an	70		C													荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
39		荷送人住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	SHC	an	35		C													荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
40		荷送人住所 3 (City name)	SHD	an	35		C													荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
41		荷送人住所 4 (Country sub- entity, name)	SHE	an	35		C													荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
42		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHF	an	9		C													荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
43		荷送人国名コード (Country, coded)	SHG	an	2		C									国連 LOCODE (国名 2 桁)				荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
44		荷送人メールアドレス	SHM	j	70		C													
45		荷送人担当者情報	SHH	an	35		C													
46		同盟契約者コード	CSH	an	15		C													
47		着荷通知先コード	NT_	an	17	3	C									輸出入者コード 法人番号				
48		着荷通知先名	NN_	an	70	*	C													
49		着荷通知先住所・電話番号	NA_	an	105	*	C													着荷通知先住所 1 ~ 4、着荷通知先郵便番号、着荷通知先国名コードのいずれかが入力された場合は入力不可
50		着荷通知先住所 1 (Street and number/P. O. BOX)	NB_	an	70	*	C													着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
51		着荷通知先住所 2 (Street and number/P. O. BOX)	NC_	an	35	*	C													着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (EIR)																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り	繰り	条件												コード	入力条件/形式
78		荷渡地コード	DLP	an	5			C												国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
79		荷渡地名	DLN	an	80			C													
80		最終仕向地コード	DST	an	5			C												国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
81		最終仕向地名	DSN	an	80			C													
82		経由地コード	VIC	an	5			C												国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	
83		経由地名	VIN	an	80			C													
84		合計個数	GPP	n	8			C													(1) 1以上の整数であること (2) 搬入予定個数に入力のある場合 合計個数≧搬入予定個数の累計であること
85		荷姿コード	GPK	an	3			M												包装種類コード (UN/ECE勸 告第21号・英 字)	
86		荷姿名	GPN	an	15			C													
87		合計貨物重量 (グロス)	GGW	n	10			C													整数部6桁、小数部3桁
88		重量単位コード (グロス)	GWG	an	3			M												数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字)	KGM: キログラム LBR: ポンド
89		合計貨物重量 (ネット)	GNW	n	10			C													整数部6桁、小数部3桁
90		重量単位コード (ネット)	GWN	an	3			M												数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字)	KGM: キログラム LBR: ポンド
91		合計貨物容積 (グロス)	GGV	n	10			C													整数部6桁、小数部3桁
92		容積単位コード (グロス)	GVG	an	3			M												数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フィート BFT: フートボードメジャー (木材)
93		Chargeable Weight	CGW	n	10			C													整数部6桁、小数部3桁
94		合計貨物容積 (ネット)	GNV	n	10			C													整数部6桁、小数部3桁
95		容積単位コード (ネット)	GVN	an	3			M												数量単位コード (UN/ECE勸 告第20号・英 字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フィート BFT: フートボードメジャー (木材)
96		TOTAL IN WORDS	TIW	an	70			C													
97		運賃支払地コード	PP_	an	5	2		C												国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
98		運賃支払地名	PY_	an	35	*		C													
99		運賃支払コード	PA_	an	1	*		C												UN/EDIFA CTコード (4237)	P: 前払いの場合 C: 後払いの場合

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (EIR)																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件												コード	入力条件/形式
100		AWB発行地コード	BLH	an	5		C													国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	(1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
101		AWB発行地名	BLN	an	30		C														
102		荷主セクションコード	SEC	an	20		C														
103		荷主リファレンスナンバー	RNO	an	35		C														自社で管理する荷主リファレンスナンバーを入力する
104		荷主伝送先コード	SDC	an	20		C														
105		Order No.	OR_	an	20	5	C														
106		L/C No.	LC_	an	20	5	C														
107		E/L No.	EL_	an	35	5	C														
108		貿易条件 (Trade Terms)	TTS	an	35		C														
109		搭載条件	SMT	an	80		C														
110		供給者名	SUN	an	70		C														
111		有効期限日	EXD	n	8		C														
112		必要書類名	CD_	an	10	3	C														
113		必要書類番号	CN_	an	40	*	C														
114		設定温度	TMP	n	5		C														(1) 整数部2桁、小数部1桁 (2) マイナス入力可 (-99.9から99.9まで入力可)
115		温度単位	TUT	an	3		M													数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏
116		貨物種類コード	CKD	an	3		C														(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
117		記事	KJI	j	700		C														
118		記号番号	K_	an	140	10	C														
119	10	品名	HIN	an	875		C														
120	*	長さ (L)	LEN	n	4		C														0以上であること
121	*	幅 (W)	WID	n	4		C														0以上であること
122	*	高さ (H)	HEI	n	4		C														0以上であること
123	*	LWH記載有無識別	LWH	an	1		C														LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力
124	*	LWHコード	DUC	an	3		C														

業務名 (業務コード)		S/I情報登録 (EIR)											条件	コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2										
125	*	個数	KOS	n	8			C									1以上の整数であること
126	*	荷姿コード	NCS	an	3			M									包装種類コード (UN/EC E勸告第21号・英字)
127	*	荷姿名	NMS	an	35			C									
128	*	内個数 (AMS)	APS	n	8			C									1以上の整数であること
129	*	レベル (AMS)	LEV	an	1			C									
130	*	荷姿コード (AMS)	APK	an	3			M									包装種類コード (UN/EC E勸告第21号・英字)
131	*	荷姿名 (AMS)	APN	an	15			C									
132	*	貨物重量 (グロス)	GWT	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
133	*	重量単位コード (グロス)	GUT	an	3			M									数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字) KGM: キログラム LBR: ポンド
134	*	貨物重量 (ネット)	NWT	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
135	*	重量単位コード (ネット)	NWU	an	3			M									数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字) KGM: キログラム LBR: ポンド
136	*	貨物容積 (グロス)	GVT	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
137	*	容積単位コード (グロス)	GVU	an	3			M									数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
138	*	貨物容積 (ネット)	NVT	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
139	*	容積単位コード (ネット)	NVU	an	3			M									数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
140	*	インボイス番号	INV	an	35			C									
141	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			C									危険貨物等コード
142	*	UN No.	UNN	n	4			C									
143	*	PKG GROUP	PKG	an	1			C									
144	*	EMERGENCY CONTACT	EMR	an	105			C									
145	*	記事 (1~10)	NTE	j	140			C									