

出力情報名(出力情報コード)		保税蔵置場在庫状況照会(輸出)情報(AAT149)													コード	出力条件/形式										
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件						繰3	繰4			繰5	繰6	繰7	繰8	繰9	繰10				
1		出力共通項目	an	398		M																				メールサブジェクトには以下の項目を出力する ・照会パターン番号 2桁 ・保税蔵置場 5桁
2		処理結果コード	an	75		M																			処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力
3		照会パターン番号	an	2		C																				
4		保税蔵置場	an	5		C																			保税地域コード	
5		重量指定	an	1		C																				入力された重量指定により以下の記号を出力 * : 按分重量指定 B : 搬入重量指定
6		棟記号	an	1		C																				
7		航空貨物代理店	an	5		C																			利用者コード	
8		混載業	an	5		C																			利用者コード	
9		混載業利用者略称	an	3		C																				
10		航空会社	an	2		C																			航空会社コード	
11		受託航空会社	an	5		C																			利用者コード	
12		積込港	an	3		C																			IATA空港コード	
13		便名1	an	6		C																				
14		便名2	an	5		C																				
15		MAWB仕向地(域)	an	3	4	C																			仕向地域コード	
16		貨物識別	an	1		C																				A : AWB H : HAWB M : MAWB L : 未ラベル貨物
17		要強制搭載完了入力表示	an	1		C																				I : 要強制搭載完了
18		全量輸出許可済表示	an	1		C																				P : 全量輸出許可済
19		AWB番号下一桁	an	1		C																				
項番20以降は正常終了の場合のみ、出力																										
20		合計件数	n	6		M																				(1) 出力されたAWBの合計件数を出力 (2) 連続処理する場合は、今回までのAWBの合計件数を出力 (3) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力
21		合計個数	n	9		M																				(1) 出力されたAWBの蔵置個数合計を出力 (2) 連続処理する場合は、今回までのAWBの合計個数を出力 (3) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力
22		合計重量	n	12		M																				(1) 出力されたAWBの合計重量を出力 (2) 連続処理する場合は、今回までのAWBの合計重量を出力 (3) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力
23	16	貨物識別	an	1		C																				(1) 当該貨物の貨物識別を出力 (2) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力 A : AWB H : HAWB M : MAWB L : 未ラベル貨物
24	*	AWB番号	an	20		M																				(1) 当該貨物のAWB番号を出力 (2) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力

出力情報名(出力情報コード)		保税蔵置場在庫状況照会(輸出)情報(AAT149)														コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													
37	*	搭載便名2	an	5			C													(1) 当該貨物に搭載便が割り当てられている場合に搭載便名(日付部)を出力 (2) 入力者が税関または航空会社の場合に出力 (3) フライトナンバーが3桁の場合は、先頭に「0」を付与して4桁で出力 (4) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力
38	*	事故貨物表示	an	1			C												(1) 当該貨物に事故コードが登録されている場合は、「*」を出力 (2) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力	
39	*	差止貨物表示	an	1			C												(1) 当該貨物が差止貨物の場合は、「*」を出力 (2) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力	
40	*	ULD積付表示	an	1			C												(1) 当該貨物がULDに積み付けられている(一部でも積み付けられている)場合は、「*」を出力 (2) 照会パターン番号が「09」の場合は、スペースを出力	