

出力情報名（出力情報コード）		貨物取扱（改装・仕分け）情報（SAL004）																
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M										利用者コード	メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号 11桁
2		貨物取扱番号または 貨物取扱許可申請番号	an	11			M											貨物取扱許可申請番号の入力がない場合は、システムで払い 出された貨物取扱番号を出力
3		登録者	an	5			M										利用者コード	本業務を行った利用者を出力
4		登録者名	an	50			M											登録者よりシステムに登録されている登録者名を出力
5		仕分数	n	2			M											
6		取扱開始年月日	n	8			M											
7		取扱開始時刻	n	4			C											
8		取扱終了年月日	n	8			M											
9		取扱終了時刻	n	4			C											
10		取扱場所コード	an	5			M										保税地域コード	
11		記事	j	140			C											
12		仕分前の貨物管理番号	an	35			M											
13		仕分前の個数	n	8			M											入力された仕分前の貨物管理番号の個数を入力
14		仕分前の個数単位 コード	an	3			M										包装種類コード (UN/EC/E勸 告第21号・英 字)	入力された仕分前の貨物管理番号の個数単位コードを出力
15		仕分前の重量	n	10			M											入力された仕分前の貨物管理番号の貨物重量を以下の形式で 出力 ZZZZZ9.999
16		仕分前の重量単位 コード	an	3			M										数量単位コード (UN/EC/E勸 告第20号・英 字)	入力された仕分前の貨物管理番号の重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
17		仕分前の容積	n	10			C											入力された仕分前の貨物管理番号の貨物容積を以下の形式で 出力 ZZZZZ9.999
18		仕分前の容積単位 コード	an	3			M										数量単位コード (UN/EC/E勸 告第20号・英 字)	入力された仕分前の貨物管理番号の容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
19		仕分前の品名	an	70			M											入力された仕分前の貨物管理番号の品名を出力
20		仕分前の記号番号	an	140			M											入力された仕分前の貨物管理番号の記号番号を出力
21	20	欄番号	n	2			M											欄番号を出力
22	*	仕分後の貨物管理番号	an	35			M											(1)「改装」の場合は、貨物管理番号を出力 (2)「仕分け」の場合は、新たな仕分後の貨物管理番号を 出力
23	*	仕分後の個数	n	8			M											輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同様。）でコンテナ詰め されている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対す る貨物情報DBに登録されているパニング個数を出力
24	*	仕分後の個数単位 コード	an	3			M										包装種類コード (UN/EC/E勸 告第21号・英 字)	(1) 取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」す る場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情 報DBに登録されている個数単位コードを出力 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力され た仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されて いる個数単位コードを出力
25	*	仕分後の重量	n	10			M											(1) 以下の形式で出力 ZZZZZ9.999 (2) 輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力され た仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されて いるパニング重量を出力

出力情報名（出力情報コード）		貨物取扱（改装・仕分け）情報（SAL004）													コード	出力条件/形式											
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件																				
26	*	仕分後の重量単位コード	an	3		M																				数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合は、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
27	*	仕分後の容積	n	10		C																					（1）以下の形式で出力 ZZZZ999 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBのバンニング容積が登録されている場合は、バンニング容積を出力
28	*	仕分後の容積単位コード	an	3		M																				数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字）	（1）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBに容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 （2）輸出貨物でコンテナ詰めされている場合に、入力された仕分前の貨物管理番号に対する貨物情報DBの容積単位コードが登録されている場合は、容積単位コードを出力 MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
29	*	仕分後の品名	an	70		M																					
30	*	仕分後の記号番号	an	140		M																					
31	*	仕分後の危険貨物等コード	an	3		C																				危険貨物等コード	
32	*	仕分後のコンテナ番号	an	12	200	M																					