業務名	乙(業	美務コード)	船積	指図	書(S/	(I)	情報	设登	録 (S I						1	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	_	r+0 i	76 AE		条 ===			TI- \	M. 1	コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		1±		'	۷	兼	f規:	登録		訂	止		収기	肖し		
'		人刀共通項日		an	398			М			M			M				
2		処理区分	KND	an	1			М			М			М				9:新規登録 5:訂正 1:取消し
3		N-S/I番号	SIB	an	35			Х			М			M				
4		インボイス番号	IVN	an	35			С			С			1				
5		関係者識別 (PartyType)	AT_	an	14	3		С			С			С				(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目 を使用する (2) XML以外の電文形式の場合、入力不要 (3) 当該項目は画面表示されない
6		海貨業者コード	FWD	an	5			С			С			-			利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、申告予定者に入力がない場合 は、必須入力
7		海貨業者名	FWN	an	70			С			С			-				
8		海貨業担当者メールアドレス	FEA	sn	70			С			С			С				(1) e-mai I 送信時に送信先メールアドレスとして海 貨業担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること
9		必要文書 1 (XML)	RXA	an	1				С			С			С			(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail送信時にXML文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1: XML文書が必要な場合
10		必要文書 1 (PDF帳票)	RPA	an	1				С			С			С			(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail送信時にPDF帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1:PDF帳票が必要な場合
11		海貨業担当者情報	FPN	an	35			С			С			_				
12		通関用申告予定者	CBC	an	5			С			С			-			利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、海貨業者コードに入力がない 場合は、必須入力
13		申告予定者名	CBN	an	70			С			С			-				
14		申告予定担当者メールアドレス	CEA	sn	70			С			С			С				(1) e-mail送信時に送信先メールアドレスとして申告予定担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること
15		必要文書 2 (XML)	RXB	an	1				С			С			С			(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail送信時にXML文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1: XML文書が必要な場合
16		必要文書 2 (PDF帳票)	RPB	an	1				С			С			С			(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目を使用する (2) e-mail送信時にPDF帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない 1: PDF帳票が必要な場合
17		申告予定担当者情報	CPN	an	35			С			С			-				
18		通知先コード	NTC					С			С			-			利用者コード	
19		S/I情報登録者名	SIN	an	70			С			С			-				
20		S/I情報登録担当 部署コード	IDC	an	20			С			С			-				
21		S/I情報登録担当 者電話番号	ITN	an	35			С			С			-				
22		S/I情報登録担当 者FAX番号	IFN	an	35			С			С			-				
23		S/I情報登録担当 者メールアドレス	IEA	sn	70			С			С			С				(1) e-mai I 送信時に送信先メールアドレスとしてS ✓ I 情報登録担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること

業務名	3 (業	き務コード) 	船積	指図	書(S/	(I)	情報	報登録	禄	SI	_	<i>U</i> +					-	T
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	÷	折規登	等 録		条位 訂			1	取消	1	コード	入力条件/形式
24		必要文書 3 (XML)		1.1		<u> </u>	H	韦	91 及3	± ±X	<u> </u>	. [5	ш.	-		以月			(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目
2.		ZZZZ C (XIII L)	RXC	an	1				С			С				С			を使用する (2) e-mail送信時にXML文書が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない
																			1: X M L 文書が必要な場合
25		必要文書3(PDF帳票)																	(1) XML電文を利用する時のみシステム上、当該項目 を使用する
		<i>3</i> 87	RPC	an	1				С			С				С			(2) e-mail送信時にPDF帳票が必要な場合に設定 (3) 当該項目は画面表示されない
																			1: PDF帳票が必要な場合
26		S/I情報登録担当 者情報	IPN	an	35			С			С				_				
27		ブッキング番号		uii							+		-		-				
			B0K	an	16			С			С				-				
28		B/L発行枚数	BLC	n	2			С			С				-				
29		WAY BILL希望 識別	WAY	an	1			С			С								WAY BILLを希望する場合は「1」を入力
30		Received F									 								Received ドキュメントを希望する場合は「1」を
31		キュメント希望識別 FREIGHT A	REC	an	1			С			С				_				入力
31		S ARRANGE D	FRA	an	1			С			С				-				連貝 伽た仏い(プレイドアレブン) の場合は「一」で八川
32		AGENT印希望識別	AGE	an	1			С			С				- 1				AGENT印の押印を希望する場合は「1」を入力
33		搬入予定先コード	AR	an	5	5		С			С				_			保税地域コード	
34		搬入予定年月日	AI_	all	J	,					-								システム年月日≦搬入予定年月日であること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
			AD_	n	8	*		С			С				-				
35		搬入予定個数	AP_	n	8	*		С			С				-				
36		荷送人コード	SHP	an	17			С			С				_			 輸出入者コード 法人番号	
37		荷送人名						_			<u> </u>								
38		荷送人住所・電話番	SHN	an	70			С			С				_				荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、
30		号	SHA	an	175			С			С				-				荷送人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可
39		荷送人住所 1 (Street and	SHB	an	70			С			С				-				荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
40		number/P.0.BOX) 荷送人住所2 (Street and	SHC	an	35			С			С								荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
41		number/P.O.BOX) 荷送人住所3(City	3110	all	33			Ü			"								荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
		name)	SHD	an	35			С			С				-				
42		荷送人住所 4 (Country sub- entity, name)	SHE	an	35			С			С				-				荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
43		荷送人郵便番号 (Postcode	OUE.																荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
		identification)	SHF	an	9			С			С								
44		荷送人国名コード (Country, coded)	SHG	an	2			С			С				-			国連LOCODE (国名2桁)	荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
45		荷送人電話番号	SHT	an	14			С			С				_				荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
46		荷送人メールアドレ				-						H	+	+	-	+	+		
47		ス	SHM	j	70			С			С		_		_				
41		荷送人担当者情報	SHH	an	35			С			С				-				
48		着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	NT_	an	17	2		С			С				-			輸出入者コード 法人番号	
49		着荷通知先名 (NotifyPartyName)	NN	an	70	*	\vdash	С			С				_	+	+		
50		着荷通知先住所·電	1414_	an	70			J					-	-	-	-			着荷通知先 (Notify Party) 住所 1 ~ 4 、着荷通知先
		話番号 (NotifyPartyAddress Information)	NA_	an	175	*		С			С				-				(Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号(NotifyPartyTelNo)のい ずれかが入力された場合は入力不可

業務名	:(業	終コード)	船積	指図	書(S/	(I)	情報	登録(SI						I	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰	繰 2	-	10.74.47		条件			_	sute a	コード	入力条件/形式
51		着荷通知先(Notify		1生			2	新	規登録		訂正	<u> </u>	1	取	消し		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された
		Party) 住所 1 (Street and number/P.0.BOX)	NB_	an	70	*		С		С			-				場合は入力不可
52		着荷通知先(Notify Party)住所 2 (Street and number/P.0.B0X)	NC_	an	35	*		С		С			-				着荷通知先(Notify Party)住所・電話番号が入力された 場合は入力不可
53		着荷通知先(Notify Party)住所3(City name)	ND_	an	35	*		С		С			-				着荷通知先(Notify Party)住所・電話番号が入力された 場合は入力不可
54		着荷通知先(Notify Party)住所 4 (Country sub- entity, name)	NE_	an	35	*		С		С			-				着荷通知先(Notify Party)住所・電話番号が入力された 場合は入力不可
55		着荷通知先(Notify Party)郵便番号 (Postcode identification)	NF_	an	9	*		С		С			-				着荷通知先(Notify Party)住所・電話番号が入力された 場合は入力不可
56		着荷通知先(Notify Party)国名コード (Country, coded)	NG_	an	2	*		С		С			-			国連LOCODE (国名2桁)	着荷通知先(Notify Party)住所・電話番号が入力された 場合は入力不可
57		着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	NH_	an	14	*		С		С			-				着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)が入力された場合は入力 不可
58		着荷通知先(Notify Party)メールアドレ ス	NM_	j	70	*		С		С			-				
59		着荷通知先(Notify Party)担当者情報	NI_	an	35	*		С		С			-				
60		荷受人コード	CNO	an	17			С		С			-			輸出入者コード 法人番号	
61		荷受人名	CNN	an	70			С		С			-				
62		荷受人住所・電話番 号	CNA	an	175			С		С			-				荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、 荷受人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可
63		荷受人住所 1 (Street and	CNB	an	70			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
64		number/P.0.B0X) 荷受人住所2 (Street and number/P.0.B0X)	CNC	an	35			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
65		荷受人住所 3 (City name)	CND	an	35			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
66		荷受人住所 4 (Country sub- entity, name)	CNE	an	35			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
67		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNF	an	9			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
68		荷受人国名コード (Country, coded)	CNG	an	2			С		С			-			国連LOCODE (国名2桁)	荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
69		荷受人電話番号	CNL	an	14			С		С			-				荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
70		荷受人メールアドレ ス	CNM	j	70			С		С			-				
71		荷受人担当者情報	CNT	an	35			С		С			-				
72		積載予定船舶コード	SEN	an	9			С		С			-			コールサイン	
73		積載予定船舶名	SNA	an	35			С		С			-				
74		積出港コード	LPR	an	5			С		С			1-			国連LOCODE	
75		積出港名	LPN	an	35			С		С			-				
76		航海番号	VOY	an	10			С		С			-				
77		入港予定年月日	IDT	n	8			С		С			-				
78		出港予定年月日	DDT	n	8			С		С			-				(1)システム年月日≦出港予定年月日であること (2)入港予定年月日≦出港予定年月日であること

業務名	乙(業	き務コード) I	船積	指図	書(S/	(I)	情幸	设登録	(SI							I	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	垒	· 規登録			:件 正			Ħ⊽ :	肖し	コード	入力条件/形式
79		船会社コード		-				#/ 			LI	т.			427	нС	NACCS用船会	
			SCA	an	4			С		С				-			社コード	
80		船会社名	SCN	an	70			С		С				-				
81		船卸港コード	DPR	an	5			С		С				_			国連LOCODE	
82		船卸港名	DDN		00													
83		荷受地コード	DPN	an	30			С		С				_			国連LOCODE	
		(PlaceofReceiptCode)	RCP	an	5			С		С				-			1220001	
84		荷受地名 (PlaceofReceiptName	RCN	an	30			С		С				-				
85		荷受形態コード	RCV	an	2			С		С				_				51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
86		荷渡地コード (PlaceofDeliveryCod e)	DLP	an	5			С		С				-			国連LOCODE	
87		荷渡地名 (PlaceofDeliveryNam e)	DLN	an	30			С		С				-				
88		荷渡形態コード	DLV	an	2			С		С				-				5 1 : C Y 荷渡の場合 5 2 : C F S 荷渡の場合 5 3 : D O O R 荷渡の場合 5 4 : D i r e c t (B r e a k b u l k) 荷渡の場合 5 5 : C Y & C F S 荷渡の場合 O T : 上記以外の場合
89		最終仕向地コード (FinalDestinationCo de)	DST	an	5			С		С				-			国連LOCODE	(1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不 可
90		最終仕向地名 (FinalDestinationNa me)	DSN	an	30			С		С				-				
91		経由地コード	VIC	an	5			С		С				-			国連LOCODE	
92		経由地名	VIN	an	80			С		С				_				
93		社内整理番号(海 貨・通関用)	REN	an	20			С		С				_				(1)入力者が通関業または海貨業の場合に、自社で管理する社内整理番号を入力する (2)S/I情報DBに登録されていない社内整理番号であること (3)入力者が輸出入者の場合は入力不可 (4)当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録されているS/I情報登録者であること
94		合計個数	GPP	n	8			С		С				-				
95		荷姿コード	GPK	an	3				M		М			_			包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	
96		荷姿名	GPN	an	15				С		С			_				
97		合計貨物重量(グロス)	GGW	n	10			С		С				-				整数部6桁、小数部3桁
98		重量単位コード(グロス)	GWG	an	3				М		М			-			数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
99		合計貨物重量 (ネット)	GNW	n	10			С		С				-				整数部6析、小数部3析
100		重量単位コード (ネット)	GWN	an	3				М		М			-			数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英 字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
101		合計貨物容積(グロス)	GGV	n	10			С		С				-				整数部6桁、小数部3桁
102		容積単位コード(グロス)	GVG	an	3				М		М			-			数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英 字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジュアー(木材)
103		合計貨物容積(ネット)	GNV	n	10			С		С				_				整数部6桁、小数部3桁
		i					1				1		-				 1	<u>i</u>

業務名	'(業	(務コード)	船積:	指図	書(S/	(I)	情幸	设登金	渌	(SI	_						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	親	f規登	学録		条位			取消	L	コード	入力条件/形式
104		容積単位コード (ネット)	GVN	an	3				М			М		-			数量単位コード (UN/ECE報告第20号・英	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジュアー(木材)
105		Chargeabl e Weight	CAW	n	10			С			С			-			字)	
106		TOTAL IN W ORDS	TIW	an	70			С			С			-				
107		運賃支払地コード	PP_	an	5	2		С			С			-			国連LOCODE	
108		運賃支払地名	PY_	an	30	*		С			С			-				
109		運賃支払コード	PA_	an	1	*		С			С			_			UN/EDIFA CTコード (4237)	P:前払いの場合 C:後払いの場合
110		B/L発行地コード	BLH	an	5			С			С			-			国連LOCODE	
111		B/L発行地名	BLN	an	30			С			С			-				
112		車台番号等表示有無 識別	ECN	an	1			С			С			-				
113		コンテナタイプコー ド	CT_	an	2	5		С			С			-			コンテナ形式コー ド (ISO634	
114		コンテナサイズコー ド	CS_	an	2	*		С			С			_			コンテナサイズ コード (ISO634 6)	
115		コンテナ本数	NO_	n	3	*		С			С			-				
116		CUTE · CY	CCY	n	8			С			С			-				システム年月日≦CUT日・CYであること
117		CUT日・CFS	CCF	n	8			С			С			-				システム年月日≦CUT日・CFSであること
118		CUT目·S/O	CS0	n	8			С			С			-				システム年月日≦CUT日・S / Oであること
119		荷主セクションコー ド	SEC	an	20			С			С			-				
120		荷主リファレンスナ ンバー	RNO	an	35			С			С			_				(1) 入力者が輸出入者の場合に、自社で管理する荷主リファレンスナンバーを入力する (2) S/I情報DBに登録されていない荷主リファレンスナンバーであること (3) 入力者が通関業または海貨業の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録されているS/I情報登録者であること
121		荷主伝送先コード	SDC	an	20			С			С			-				
122		Order No.	OR_	an	20	5		С			С			-				
123		L/C No.	LC_	an	20	5		С			С			-				
124		E/L No.	EL_	an	35	5		С			С			-				
125		貿易条件(Trad e Terms)	TTS	an	35			С			С			-				
126		船積条件	SMT	an	80			С			С			-				
127		供給者名	SUN	an	70			С			С			-				
128		有効期限日	EXD	n	8			С			С			-				
129		必要書類名	CR_	an	10	3		С			С			-				
130		必要書類番号	CN_	an	40	*		С			С			-				
131		設定温度	TMP	n	5			С			С			-				(1)整数部2桁、小数部1桁 (2)マイナス入力可

業務名	乙(業	き務コード) I	船積:	指図	書(S/	(I)	情	報登録	录 (S I		'aL				T	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2		新規 登	* 绿		条位訂		1	Ħv	消し	コード	入力条件/形式
132		温度単位		-			\vdash	*	対が正	z 型状		<u> 1</u>		+	ях	ΉС	数量単位コード	CEL:摄氏
			TUT	an	3				М			M		-			(UN/ECE勧告 第20号・英字)	
133		貨物種類コード											\top	1	ŀ			(1)左詰めで入力 (2)複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使 用して入力
			CKD	an	3			С			С			-				1:普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
134		Shipper's Weight / M easuremen	SHI	an	1			С			С			-				Y:荷主による重量・容積の測量である場合 N:荷主による重量・容積の測量ではない場合
135		M/Wリスト枚数	MWL	n	2			С			С			-				
136		記事(ACL用)	KIJ	an	350			С			С			-				
137		記事	KJI	j	700			С			С			-				
138		記号番号	K	an	700	10		С			С			-				
139	10	品名	HIN	an	875			С			С			-				
140	*	長さ(L)	LEN	n	4			С			С			-				小数点の入力可能
141	*	幅 (W)	WID	n	4			С			С			-				小数点の入力可能
142	*	高さ(H)	HEI	n	4			С			С			-				小数点の入力可能
143	*	LWH記載有無識別	LWH	an	1			С			С			-				LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力
144	*	LWH⊐-F	DUC	an	3			С			С			-				
145	*	個数	KOS	n	8			С			С			-				
146	*	荷姿コード	NCS	an	3				М			М		-			包装種類コード (UN/ECE勧 告第21号・英 字)	
147	*	荷姿名	NMS	an	15				С			С		-				
148	*	内個数(AMS)	EA	n	8	10		С			С			-				
149	*	レベル (AMS)	FA	an	1	*			С			С		-				
150		荷姿コード(AM S)	GA	an	3	*			М			M		-			包装種類コード (UN/ECE勧 告第21号・英字)	
151	*	荷姿名(AMS)	HA	an	15	*			С			С		-			,	
152	*	貨物重量(グロス)	GWT	n	10			С			С			-				整数部6析、小数部3桁
153	*	重量単位コード (グロス)	GUT	an	3				М			М		-				KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
154	*	貨物重量(ネット)	NWT	n	10			С			С			-	İ			整数部6析、小数部3析
155	*	重量単位コード (ネット)	NWU	an	3				М			М		-			数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
156	*	貨物容積(グロス)	GVT	n	10			С			С			-				整数部6桁、小数部3桁

業務名	3 (業	(務コード)	船積	指図	書(S/	(I)	情:	報登	録	(S	ΙR	!)						
						4 2	4모					ź	条件	-					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	架 2	¥	盺規	登録		訂正			取	消し	コード	入力条件/形式	
157	*	容積単位コード(グロス)	GVU	an	3				М			M	1		-			(UN/ECE勧告	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジュアー(木材)
158	*	貨物容積(ネット)	NVT	n	10			С			C	;			-				整数部6桁、小数部3桁
159	*	容積単位コード (ネット)	NVU	an	3				М			M	1		-			(UN/ECE勧告	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジュアー(木材)
160	*	インボイス番号	INV	an	35			С			C	;			-				
161	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			С			C	;			-			危険貨物等コード	
162	*	IMO CLASS	IMO	an	3			С			C	;			-				
163	*	UN No.	UNN	n	4			С			C	;			-				
164	*	PKG GROUP	PKG	an	1			С			C	;			-				
165		EMERGENCY CONTACT	EMR	an	105			С			C	;			-				
166	*	記事(1~10)	NTE	j	140			С			C	;			_				