

業務名（業務コード）		積付結果登録（AWB・HAWB単位）（U L A）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線 1	線 2	条件												コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M													
2		保税蔵置場	HW H	an	5			C										保税地域コード	U L D積付作業を行った保税蔵置場を入力		
3		積付年月日	TY D	n	8			M											(1) U L D積付作業を実施した年月日を入力 (2) システム年月日の2日前までであること		
4		積付作業者	TG Y	an	5			C											U L D積付作業者を5桁の任意のコードで入力		
5		U L D番号（A～ C）	UN -	an	14	3		C											(1) 積み付けるU L D番号を14桁以内で入力 (2) U L D番号A～Cに同一番号は入力不可		
6		積込港（A～C）	AP -	an	3	*		C										I A T A空港コード	(1) 当該U L Dの積込港を入力 (2) 先頭欄のみ入力可能 (3) システム外積貨物で積込港が不明の場合は、「Z△ △」を入力		
7		検量重量（A～C）	KW -	n	8	*		C											(1) 各U L Dに対して積み付ける検量重量を入力 (2) キログラム単位で入力 (3) 整数部6桁、小数部1桁		
8		U L D搭載タイプ （A～C）	UT -	an	1	*		C											U L Dの搭載タイプを入力 B：ベリー・デッキ搭載 M：メイン・デッキ搭載 L：ローア・デッキ搭載 C：コンテナ		
9	12	処理識別	SH B	an	1			C											P：全量保留 X：全量バラ積み（処理対象外） スペース：積付対象		
10	*	AWB番号	AW B	an	20			C											システムより付与された枝番を除いたAWB（HAWB） 番号を入力		
11	*	積付個数A	TP A	n	6			C											(1) U L D番号Aに入力されたU L Dに積み付ける個数 を入力 (2) U L D番号Aが入力されていること (3) 積付個数A～Cに入力した個数の和は積付可能個数 以内であること		
12	*	積付個数B	TP B	n	6			C											(1) U L D番号Bに入力されたU L Dに積み付ける個数 を入力 (2) U L D番号Bが入力されていること (3) 積付個数A～Cに入力した個数の和は積付可能個数 以内であること		
13	*	積付個数C	TP C	n	6			C											(1) U L D番号Cに入力されたU L Dに積み付ける個数 を入力 (2) U L D番号Cが入力されていること (3) 積付個数A～Cに入力した個数の和は積付可能個数 以内であること		
14	*	バラ個数	BP S	n	6			C											一部バラとなる貨物がある場合は、その個数を入力		