

船舶基本情報登録（外航）

船舶基本情報登録（外航）画面

船舶基本情報登録（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ Y Y Y Y M M D D は年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、(Z Z Z Z Z 9 . 9 9) 等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する場合は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
船舶名称	半角英数字・35桁	○	—
船舶名称切替年月日	日付・8桁 (Y Y Y Y M M D D)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 本業務では入力不可
I M O 番号	半角英数字・7桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「I M O」を除いたI M O番号（ロイズコード）を入力する ・ 「入港通報」で使用する場合、必ず入力
漁船登録番号	半角英数字・9桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 「-」を除いて入力
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択
船籍港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船籍港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船籍港コードの一覧参照選択時に反映 ・ 船籍港コードの下3桁に「ZZZ」が入力された場合は必須入力 ・ 船籍港コードの下3桁に「ZZZ」以外が入力された場合は、入力不可
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 以下に記載されている船舶の総トン数のうち、いずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数
純トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	—
航行速力	半角数字・4桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 ・ 「航路通報」で使用する場合、船型で「巨大船（危険物積載船を除く）」、「巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、船の全長を必ず入力 ・ 「航路通報」で使用する場合、船型で「危険物積載船」、「その他」を選択した場合で、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、船の全長を必ず入力
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		—

船舶所有者情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶所有者コード	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力

WB X 船舶基本情報等事前登録（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶所有者名	半角英数字・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムに登録されていない船舶所有者の場合は、船舶所有者の名称を必須入力 ・ システムに登録されている船舶所有者の場合は、入力不可 ・ 船舶所有者コードにダミーコードを入力する場合は、船舶所有者名を必ず入力
住所	半角英数字・105桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合は、必ず住所を入力 ・ 「移動届」で使用する場合は、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は住所を入力
国	半角英数字・2桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ 「保障契約情報」「船舶保安情報」で使用する場合は、必ず国を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「停泊場所指定願」「移動許可申請」「危険物荷役許可申請」「保障契約情報」で使用する場合は、必ず電話番号を入力 ・ 「移動届」で使用する場合は、システムに登録されていない船舶運航者で、船舶代理店がない場合は電話番号を入力
FAX番号	半角英数字・20桁		—

船舶運航者情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶運航者コード	半角英数字・4桁	○	—
住所	半角英数字・105桁		—
国	半角英数字・2桁		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択
電話番号	半角英数字・20桁		—
FAX番号	半角英数字・20桁		—

記事欄情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
記事欄	半角英数字・70桁		—