

## 入出港届（港湾管理者）（内航）

### 入出港届（港湾管理者）（内航）画面

入出港届（港湾管理者）（内航）の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

##### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ プルダウンから選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択

W I T 入港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船籍港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶呼出ボタン押下時に反映</li> <li>国連LOCODE</li> <li>一覧参照から選択</li> <li>船籍港名称を入力する場合は、船籍港コードを必ず入力</li> </ul>
船籍港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶呼出ボタン押下時に反映</li> <li>船籍港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>船籍港コードにダミーコードを入力する場合は、船籍港名称を必ず入力</li> </ul>
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶呼出ボタン押下時に反映</li> <li>船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力</li> </ul>
課金対象トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)		<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数</li> </ul>
船舶運航者コード種別	—	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>プルダウンから選択</li> <li>船舶運航者コードを入力する場合は、船舶運航者コード種別を必ず入力</li> </ul>
船舶運航者コード	半角英数字・10桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>NACCS用船会社コード</li> <li>船舶運航者コード種別を入力する場合は、船舶運航者コードを必ず入力</li> </ul>
船舶運航者名称（J）	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称（J）を必ず入力</li> </ul>
住所（J）	文字列・105桁		—

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員総数	半角数字・4桁	○	—
船長名（J）	文字列・70桁	○	—
旅客総数	半角数字・4桁		—

W I T 入港届等（内航）

仕出港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
仕出港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 仕出港コードにダミーコードを入力する場合は、仕出港名を必ず入力</li> </ul>
仕出港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仕出港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 仕出港コードにダミーコードを入力する場合は、仕出港名を必ず入力</li> </ul>

前港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
前港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力</li> </ul>
前港港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力</li> </ul>

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> </ul>
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外航、内外航のバースコードであること</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力</li> </ul>
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 着岸（予定）年月日時刻（入港時）またはびょう泊（予定）年月日時刻（入港時）のいずれかを必ず入力</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）また離岸（予定）年月日時刻（出港時）のいずれ</li> </ul>

W I T 入港届等（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	かを必ず入力
びょう泊(予定)場所 コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>一覧参照から選択</li> <li>びょう泊(予定)場所コード(入港時)または着岸(予定)場所コード(入港時)のいずれかを必ず入力</li> </ul>
びょう泊(予定)年月 日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)または着岸(予定)年月日時刻(入港時)のいずれかを必ず入力</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊(予定)年月 日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)または離岸(予定)年月日時刻(出港時)のいずれかを必ず入力</li> </ul>
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
積載貨物形態	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>プルダウンから選択</li> </ul>
船舶代理店名称(J)	文字列・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称(J)を必ず入力</li> <li>住所(J)を入力する場合は、船舶代理店名称(J)を必ず入力</li> </ul>
住所(J)	文字列・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所(J)を必ず入力</li> <li>船舶代理店名称(J)を入力する場合は、住所(J)を必ず入力</li> </ul>

次港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
次港港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>国連LOCODE</li> <li>一覧参照から選択</li> <li>次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力</li> </ul>
次港港名称	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>次港港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力</li> </ul>

## 最終仕向港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
最終仕向港コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国連LOCODE</li> <li>・ 一覧参照から選択</li> <li>・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力</li> </ul>
最終仕向港名	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最終仕向港コードの一覧参照選択時に反映</li> <li>・ 最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力</li> </ul>

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名 (J)	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考 (J)	文字列・140桁		—