

入出港届（港長）（外航（運航情報使用））

入出港届（港長）（外航（運航情報使用））画面
入出港届（港長）（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “必須項目”列、○＝必須、△＝条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	・ プルダウンから選択 ・ 「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・ 「マニュアル処理」の場合は、船長名及び乗組員総数を入力

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員総数	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可
旅客情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から旅客総数を算出 ・「マニュアル処理」の場合は、旅客総数を入力
旅客総数	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・「システム処理」が選択されている場合は入力不可

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・同一港に対して複数寄港する予定がある場合は必須入力
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・国連LOCODE ・一覧参照から選択 ・税関に対する入港届提出の旨が入力された場合は、開港であること
びょう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・一覧参照から選択 ・着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びょう泊（予定）年月 日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）＜システム年月日時刻 ・ 船舶運航情報が未設定の場合、びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）または着岸（予定）年月日時刻（出港時）のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外航、内外航のパスコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）のいずれかを必ず入力
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 着岸（予定）年月日時刻（入港時）＜システム年月日時刻 ・ 船舶運航情報が未設定の場合、びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）または着岸（予定）年月日時刻（入港時）のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）＜離岸（予定）年月日時刻（出港時） 着岸（予定）年月日時刻（入港時）＜離岸（予定）年月日時刻（出港時） ・ びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）または離岸（予定）年月日時刻（出港時）のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記の範囲のみ入力可 びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）＜びょう泊（予定）年月日時刻（出港時） 着岸（予定）年月日時刻（入港時）＜びょう泊（予定）年月日時刻（出港時） ・ びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）または離岸（予定）年月日時刻（出港時）のいずれかを必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

W I T 入港届等（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港湾管理者宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者]
電話番号	半角英数字・20桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港湾管理者宛に申請する場合、申請者電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者]
備考	半角英数字・140桁		—