

停泊場所指定願（内航）

停泊場所指定願（内航）画面

停泊場所指定願（内航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”は、○=必須、△=条件付き必須、を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード種別	—	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ プルダウンから選択
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号を入力
船舶名称（J）	文字列・35桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映
船舶種類コード	半角英数字・5桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 船舶種類コード ・ 一覧参照から選択
船舶国籍コード	半角英数字・2桁	○	・ 船舶呼出ボタン押下時に反映 ・ 国連LOCODE（国名2桁） ・ 一覧参照から選択

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
総トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船籍証書等に記載されている船舶の総トン数を入力
重量トン数	半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	△	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 重量トンを保有する船舶の場合は必ず入力 [港長/港湾管理者]
船の全長	半角数字・6桁 (ZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 船舶呼出ボタン押下時に反映 船舶の全長をメートル単位で入力 [港長/港湾管理者/海上交通センター]
最大喫水	半角数字・5桁 (Z9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]
船舶運航者コード種別	—	△	<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 代理店がない場合、必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を入力 船舶運航者コードを入力する場合は、船舶運航者コード種別を必ず入力
船舶運航者コード	半角英数字・10桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 内航海運業法第3条の許可番号、NACCS用船会社コードのいずれかを入力 「代理店がない場合、船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を必ず入力 船舶運航者コード種別を入力する場合は、船舶運航者コードを必ず入力
船舶運航者名称（J）	文字列・70桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 代理店がない場合、必ず船舶運航者コードまたは船舶運航者名称（J）を入力 船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称（J）を必ず入力
住所（J）	文字列・105桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 代理店がない場合、住所（J）を必ず入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 代理店がない場合、電話番号を必ず入力

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船長名（J）	文字列・70桁	○	—

WPT 入港前統一申請（内航）

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択
入港目的	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 港長／港湾管理者／検疫所（入港目的コード） ・ [港長]
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力 ・ 入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 ・ びょう泊（予定）場所コード（入港時）と着岸（予定）場所コード（入港時）の両方を入力した時、停泊場所指定願についてはびょう泊（予定）場所コード（入港時）が、反映される
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 着岸（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
離岸（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 着岸（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、離岸（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
びょう泊（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択 着岸（予定）場所コード（入港時）またはびょう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 びょう泊（予定）場所コード（入港時）と着岸（予定）場所コード（入港時）の両方を入力した時、停泊場所指定願についてはびょう泊（予定）場所コード（入港時）が反映される
びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> びょう泊（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、びょう泊（予定）年月日時刻（入港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> びょう泊（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、びょう泊（予定）年月日時刻（出港時）を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
船舶代理店名称（J）	文字列・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力 住所（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、船舶代理店名称（J）を必ず入力
住所（J）	文字列・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所（J）を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは電話番号を入力した場合は、住所（J）を必ず入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を必ず入力 船舶代理店名称（J）、もしくは住所（J）を入力した場合は、電話番号を必ず入力

WPT 入港前統一申請（内航）

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・プルダウンから選択 ・危険物情報がある場合に作業種別を選択 ・「積み込み」は危険物荷役許可申請書の単独申請でのみ使用 ・[港長]
品名（J）	文字列・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物情報がある場合に品名（J）を入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：危険物コード ・コード種別がMSの場合入力 ・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：IMDGクラス ・MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物マスタ：危険物コード ・MSコードを入力する場合、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合、UNNOは「0000」以外を入力 ・[港長／港内交通管制室／海上交通センター]
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> ・マイナス入力可 ・単位は摂氏 ・[港長]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・[港長／海上保安部署]
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・危険物の数量単位コード ・プルダウンから選択 ・[港長／海上保安部署]

WPT 入港前統一申請（内航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・ [港長／港内交通管制室／海上交通センター]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25桁		・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択 ・ [港長]

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考（J）	文字列・140桁		—