

危険物荷役許可申請（外航）

危険物荷役許可申請（外航）画面

危険物荷役許可申請（外航）の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
航海番号（2）	半角英数字・10桁	○	・ 入力者任意の値を入力
最大喫水	半角数字・5桁 （Z9.99）	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター]

WPT 入港前統一申請（外航）

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—		<ul style="list-style-type: none"> プルダウンから選択 [税関／入管／検疫所／海上保安部署]
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 「危険物荷役許可申請」の場合は船長名ラストネームを必ず入力 「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> 「システム処理」が選択されている場合は入力不可
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> 「システム処理」が選択されている場合は入力不可

入港港情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> 国連LOCODE 一覧参照から選択
着岸（予定）場所コード（入港時）	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> 外航、内外航のパスコードであること 一覧参照から選択 着岸（予定）場所コード（入港時）または びょう泊（予定）場所コード（入港時）を必ず入力。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 危険物の荷役をびょう泊（予定）場所で実施したい場合、単独で申請しびょう泊（予定）場所コード（入港時）のみを入力 びょう泊（予定）場所コード（入港時）と着岸（予定）場所コード（入港時）の両方を入力した時、危険物荷役許可申請については着岸（予定）場所コード（入港時）が反映される
着岸（予定）年月日時刻（入港時）	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> 着岸（予定）場所コード（入港時）を入力した場合は、着岸（予定）年月日時刻（入港時）

WPT 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	を必ず入力
離岸(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	・着岸(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、離岸(予定)年月日時刻(出港時)を必ず入力
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊(予定)場所コード(入港時)	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・一覧参照から選択 ・着岸(予定)場所コード(入港時)またはびょう泊(予定)場所コード(入港時)を必ず入力。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 ・危険物の荷役をびょう泊(予定)場所で行いたい場合、単独で申請しびょう泊(予定)場所コード(入港時)のみを入力する ・びょう泊(予定)場所コード(入港時)と着岸(予定)場所コード(入港時)の両方を入力した時、危険物荷役許可申請については着岸(予定)場所コード(入港時)が反映される ・錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・びょう泊(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力 ・錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)	日付・8桁 (YYYYMMDD)	△	<ul style="list-style-type: none"> ・びょう泊(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)を必ず入力 ・錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	△	
船舶代理店コード	半角英数字・5桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者コード ・システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ・住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力

WPT 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶代理店名称	半角英数字・50桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ システムに登録されていない代理店の場合は、必須入力 ・ システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ・ 住所、もしくは電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コードもしくは船舶代理店名称を入力 ・ 船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理店名称を必ず入力
住所	半角英数字・74桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、住所を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称もしくは電話番号を入力した場合は、住所を入力
電話番号	半角英数字・20桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、電話番号を入力 ・ 船舶代理店コード、船舶代理店名称、住所を入力した場合は、電話番号を入力

荷役情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
荷役期間（自）年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
荷役期間（至）年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
荷役業者名	半角英数字・70桁	○	・ 船内荷役業者の名称を入力
電話番号	半角英数字・20桁	○	・ 船内荷役業者の電話番号を入力

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 危険物情報がある場合に作業種別を入力 ・ 「積み込み」は危険物荷役許可申請書の単独申請でのみ使用 ・ [港長／海上保安部署]
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 品名を1件以上入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> ・ マイナス入力可 ・ 単位は摂氏 ・ [港長]
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ [港長／海上保安部署]
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物の数量単位コード ・ プルダウンから選択 ・ [港長／海上保安部署]

WPT 入港前統一申請（外航）

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
	単位 —	○	・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター]
船内積付場所	半角英数字・25桁		・ 危険物積付位置コード ・ 一覧参照から選択 ・ [港長]
開放／非開放の別	—		・ プルダウンから選択 ・ [港長]

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	—
電話番号	半角英数字・20桁	○	—
備考	半角英数字・140桁		—