

危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））

危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））画面
危険物荷役許可申請（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

入力項目

宛先情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----|-------|------|-------------|
| 宛先 | — | ○ | ・ プルダウンから選択 |

船舶情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|---------|--------------------|------|--|
| 船舶コード | 半角英数字・9桁 | ○ | ・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力 |
| 航海番号(1) | 半角英数字・10桁 | ○ | — |
| 最大喫水 | 半角数字・5桁 (Z9.99) | ○ | ・ 喫水(最大喫水)をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター] |

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-----------|------------|------|---|
| 乗組員情報処理識別 | — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出 ・ [税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター] |
| 船長名ラストネーム | 半角英数字・25 桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力 ・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可 ・ 必ず船長名ラストネームを入力 |
| ファーストネーム | 半角英数字・22 桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可 |
| ミドルネーム | 半角英数字・22 桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「システム処理」が選択されている場合は入力不可 |

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

入港港情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|----------------------|----------------------|------|--|
| 本邦寄港順序 | 半角英数字・1桁 | △ | ・ 同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力 |
| 入港港コード | 半角英数字・5桁 | ○ | ・ 国連LOCODE ・ 一覧参照から選択 |
| 着岸(予定)場所コード (入港時) | 半角英数字・5桁 | △ | ・ 外航、内外航のバースコードであること ・ 一覧参照から選択 ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)または「びょう泊(予定)場所コード(入港時)」を必ず入力する。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 ・ 危険物の荷役をびょう泊(予定)場所で行いたい場合、単独で申請しびょう泊(予定)場所コード(入港時)のみを入力 ・ びょう泊(予定)場所コード(入港時)と着岸(予定)場所コード(入港時)の両方を入力した時、危険物荷役許可申請書については着岸(予定)場所コード(入港時)が反映される。 |
| 着岸(予定)年月日時刻(入港時) | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、着岸(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |
| 離岸(予定)年月日時刻(出港時) | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | ・ 着岸(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、離岸(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |

W P T 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|--------------------|----------------------|------|---|
| びょう泊(予定)場所コード(入港時) | 半角英数字・5桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> 一覧参照から選択 着岸(予定)場所コード(入港時)またはびょう泊(予定)場所コード(入港時)を必ず入力する。入力する場合は、対応するコード・年月日時刻を全て入力 危険物の荷役をびょう泊(予定)場所で行いたい場合、単独で申請しびょう泊(予定)場所コード(入港時)のみを入力 びょう泊(予定)場所コード(入港時)と着岸(予定)場所コード(入港時)の両方を入力した時、危険物荷役許可申請書については着岸(予定)場所コード(入港時)が反映される。 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。 |
| びょう泊(予定)年月日時刻(入港時) | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | <ul style="list-style-type: none"> びょう泊(予定)場所コードコード(入港時)を入力した場合は、びょう泊(予定)年月日時刻(入港時)を必ず入力 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |
| びょう泊(予定)年月日時刻(出港時) | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | △ | <ul style="list-style-type: none"> びょう泊(予定)場所コード(入港時)を入力した場合は、びょう泊(予定)年月日時刻(出港時)を必ず入力 錨地を仮予約する。錨地の予約が不要である場合、別途申請先港長へ取消を連絡する。 |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | △ | |

荷役情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|------------|----------------------|------|-------|
| 期間(自)年月日時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | ○ | — |
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | ○ | — |
| 期間(至)年月日時刻 | 日付・8桁 (YYYYMMDD) | ○ | — |

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|-------|----------------------|------|------------------|
| | 時刻・4桁 (24時間表記で入力) | ○ | — |
| 荷役業者名 | 半角英数字・70桁 | ○ | ・ 船内荷役業者の名称を入力 |
| 電話番号 | 半角英数字・20桁 | ○ | ・ 船内荷役業者の電話番号を入力 |

危険物情報

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|---------|-----------|------|---|
| 作業種別 | — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ 危険物情報がある場合に危険物の作業種別を入力 ・ 「積み込み」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用 ・ [港長／海上保安部署] |
| 品名 | 半角英数字・70桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物の品名を1件以上入力 ・ 危険物情報がある場合に危険物の品名を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |
| MSコード | 半角数字・4桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ コード種別がMSの場合入力 ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |
| IMDGクラス | 半角英数字・4桁 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：IMDGクラス ・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |
| UNNO | 半角数字・4桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険物マスタ：危険物コード ・ MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|----------|----------------------------------|------|---|
| 引火点 | 半角数字・5桁 (Z9.9) | | <ul style="list-style-type: none"> ・ マイナス入力可 ・ 単位は摂氏 ・ [港長] |
| 数量・単位 | 数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ [港長／海上保安部署] |
| | 単位 — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長／海上保安部署] |
| 正味重量・単位 | 正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99) | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |
| | 単位 — | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長／港内交通管制室／海上保安部署／海上交通センター] |
| 船内積付場所 | 半角英数字・25桁 | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一覧参照から選択 ・ [港長] |
| 開放／非開放の別 | — | | <ul style="list-style-type: none"> ・ プルダウンから選択 ・ [港長] |

| 項目名 | 形式・桁数 | 必須項目 | 説明・備考 |
|------------|------------|------|--|
| 申請者担当者名（J） | 文字列・35桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、申請者担当者名（J）を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター] |
| 電話番号 | 半角英数字・20桁 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ 検疫所／港長／港内交通管制室／港湾管理者／海上交通センター宛に申請する場合、電話番号を必ず入力 ・ [検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター] |
| 備考 | 半角英数字・140桁 | | — |