

## 移動許可申請（外航（運航情報使用））

### 移動許可申請（外航（運航情報使用））画面

移動許可申請（外航（運航情報使用））の登録を行う画面です。

#### 特記事項

- ・ 共通項目は対象となる宛先種別を入力項目表の“説明・備考”列に大カッコ（[]）で示します
- ・ 画面の項目名横に記載する（J）は日本語入力であることを示します
- ・ YYYYMMDDは年月日形式の入力を示します
- ・ “形式・桁数”列、（ZZZZZ9.99）等は、整数部・小数部の桁数の形式を示します
- ・ “必須項目”列、○=必須、△=条件付き必須を示します。条件付き必須の内容は“説明・備考”を参照してください。
- ・ 取消しの場合は項目の入力は不可

#### 入力項目

##### 宛先情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
宛先	—	○	・ プルダウンから選択

##### 船舶情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
船舶コード	半角英数字・9桁	○	・ コールサイン（信号符号）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ・ 漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
航海番号（1）	半角英数字・10桁	○	—
最大喫水	半角数字・5桁 （Z9.99）	○	・ 喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 ・ [港長/港内交通管制室/港湾管理者/海上交通センター]

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

乗組員等情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
乗組員情報処理識別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・「システム処理」の場合は、登録済の事項登録情報から船長名及び乗組員総数を算出</li> <li>・「マニュアル処理」の場合は、船長名を入力</li> <li>・[税関／入管／検疫所／港長／港湾管理者／地方運輸局／海上保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
船長名ラストネーム	半角英数字・25桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「移動許可申請」の場合、船長名ラストネームを必ず入力</li> <li>・「マニュアル処理」が選択されている場合は必須入力</li> <li>・「システム処理」が選択されている場合は入力不可</li> </ul>
ファーストネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・「システム処理」が選択されている場合は入力不可</li> </ul>
ミドルネーム	半角英数字・22桁		<ul style="list-style-type: none"> <li>・「システム処理」が選択されている場合は入力不可</li> </ul>

移動に関する情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
本邦寄港順序	半角英数字・1桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同一港に対して寄港順序が複数ある場合は必須入力</li> </ul>
入港港コード	半角英数字・5桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国連LOCODE</li> <li>・一覧参照から選択</li> </ul>
移動目的	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移動目的コード</li> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・[港長]</li> </ul>
移動前停泊場所コード	—	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一覧参照から選択</li> </ul>
移動開始予定年月日	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運航区分で「移動」を選択した場合は、移動開始予定年月日時刻を必ず入力</li> </ul>
時刻	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
移動後停泊場所コード	半角英数字・5桁	○	・ 一覧参照から選択
移動後停泊開始予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—
移動後停泊終了予定 年月日時刻	日付・8桁 (YYYYMMDD)	○	—
	時刻・4桁 (24時間表記で入力)	○	—

危険物情報

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
作業種別	—	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プルダウンから選択</li> <li>・ 「積みみ」は危険物荷役許可申請書及び停泊場所指定願の申請でのみ使用</li> <li>・ [港長／保安部署]</li> </ul>
品名	半角英数字・70桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
MSコード	半角数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危険物マスタ：危険物コード</li> <li>・ コード種別がMSの場合入力</li> <li>・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> <li>・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
IMDGクラス	半角英数字・4桁	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危険物マスタ：IMDGクラス</li> <li>・ MSコードまたはIMDGクラスのいずれかを入力</li> <li>・ [港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
UNNO	半角数字・4桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物マスタ：危険物コード</li> <li>・MSコードを入力する場合は、UNNOは「0000」固定、IMDGクラスを入力する場合は、UNNOは「0000」以外を入力</li> <li>・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
引火点	半角数字・5桁 (Z9.9)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナス入力可</li> <li>・単位は摂氏</li> <li>・[港長]</li> </ul>
数量・単位	数量 半角数字・9桁 (ZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・[港長／保安部署]</li> </ul>
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物の数量単位コード</li> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・[港長／保安部署]</li> </ul>
正味重量・単位	正味重量 半角数字・10桁 (ZZZZZZ9.99)	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
	単位 —	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・[港長／港内交通管制室／保安部署／海上交通センター]</li> </ul>
船内積付場所	半角英数字・25文字		<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物積付位置コード</li> <li>・一覧参照から選択</li> <li>・[港長]</li> </ul>
開放／非開放の別	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プルダウンから選択</li> <li>・[港長]</li> </ul>

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
申請者担当者名（J）	文字列・35桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・申請者担当者名（J）を必ず入力</li> <li>・[検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]</li> </ul>
電話番号	半角英数字・20桁	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話番号を必ず入力</li> <li>・[検疫所／港長／港湾管理者／海上交通センター]</li> </ul>

WPT 入港前統一申請（外航（運航情報使用））

項目名	形式・桁数	必須項目	説明・備考
備考	半角英数字・140 桁		—