

業務名 (業務コード)		船舶運航動静通知 (KMT)																										端末仕様 (参考)																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	港湾管理者																								コード	入力条件ノ形式	E	R	履歴	PM	既定値											
								船舶運航動静通知 (入出港)						船舶運航動静通知 (入港)						船舶運航動静通知 (出港)						船舶運航動静通知 (移動)																							
								登録		訂正		取消		登録		訂正		取消		登録		訂正		取消		登録		訂正		取消																			
57		出港タブ着岸 (予定) 年月日	TD2	n	8			C			C			-		-			-		-			C			C			-		-			-		-			YYYYMMDD形式									
58		出港タブ着岸 (予定) 時刻	TT2	n	4				C			C			-		-			-		-			C			C			-		-			-		-			HHMM形式								
59		移動タブ着岸 (予定) 年月日	TD3	n	8				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			YYYYMMDD形式									
60		移動タブ着岸 (予定) 時刻	TT3	n	4				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			HHMM形式									
61		入港タブ離岸 (予定) 年月日	RD1	n	8			C			C			-		-			-		-				-			-			-		-			-		-			YYYYMMDD形式								
62		入港タブ離岸 (予定) 時刻	RJ1	n	4				C			C			-		-			-		-				-			-			-		-			-		-			HHMM形式							
63		出港タブ離岸 (予定) 年月日	RD2	n	8			C			C			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			YYYYMMDD形式 ※離岸 (予定) 日時、動静スタート日時 (出港) のいずれかを必ず入力								
64		出港タブ離岸 (予定) 時刻	RJ2	n	4				C			C			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			HHMM形式 ※離岸 (予定) 日時、動静スタート日時 (出港) のいずれかを必ず入力							
65		移動タブ離岸 (予定) 年月日	RD3	n	8				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			YYYYMMDD形式									
66		移動タブ離岸 (予定) 時刻	RJ3	n	4				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			HHMM形式									
67		びょう泊 (予定) 年月日 (至)	CB1	n	8			C			C			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			YYYYMMDD形式								
68		びょう泊 (予定) 時刻 (至)	CBT	n	4				C			C			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			HHMM形式							
69		移動開始予定年月日	PI5	n	8				-			-			-		-			-		-				-			M			M			-		-			YYYYMMDD形式									
70		移動開始予定時刻	PI4	n	4				-			-			-		-			-		-				-			M			M			-		-			HHMM形式									
71		移動前停泊場所コード	DBC	an	5				-			-			-		-			-		-				-			M			M			-		-			パースコード ※コードがない場合はダミーコード ("ZZZZZ") を入力 ※移動前停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動前停泊場所名称を必ず入力									
72		移動前停泊場所名称	DBN	j	70				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			左詰め入力 (日本語入力可) ※移動前停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動前停泊場所名称を必ず入力									
73		移動後停泊場所コード	DAC	an	5				-			-			-		-			-		-				-			M			M			-		-			パースコード ※コードがない場合はダミーコード ("ZZZZZ") を入力 ※移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称を必ず入力									
74		移動後停泊場所名称	DAN	j	70				-			-			-		-			-		-				-			C			C			-		-			左詰め入力 (日本語入力可) ※移動後停泊場所コードにダミーコードを入力する場合は、移動後停泊場所名称を必ず入力									
75		荷役開始年月日	UKD	n	8			C			C			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			YYYYMMDD形式								
76		荷役開始時刻	UKJ	n	4				C			C			-		-			-		-				-			C			C			-		-			HHMM形式									
77		着岸舷側	DTG	an	3				M			M			-		-			-		-				C			C			-		-			-		-			VSP : 左舷 VSS : 右舷 VOT : その他							

