

前提

税関官署の廃止は、部門から廃止税関官署の税関官署コードを削除することにより廃止となる。
 (IDA等で部門コードの存在チェックでエラーとなる)
 担保(個別or据置(官署別))が廃止税関官署のみ使用可能な場合

凡例	
業務コード	
廃止官署等 利用者の場合	引継官署 利用者の場合

<変更前>BP承認後IDA01

項番	廃止前					廃止日	廃止後							
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			
1-1					IDA		IDC	CEA(BP承認) 正常 エラー	IDA01 (エラー)					
1-2					IDA		IDC	CEA(BP承認) 正常 エラー	CEA(IBP)許可前 正常	RCC等(許可) 正常 エラー				
2-1				IDA			IDC	CEA(BP承認) 正常 エラー	IDA01 (エラー)					
2-2				IDA			IDC	CEA(BP承認) 正常 エラー	CEA(IBP)許可前 正常	RCC等(許可) 正常 エラー				
3				IDA			IDC	PAI(撤回・手作業) 正常 エラー						
4-1				IDA			IDC	CEA(BP承認)	IDA01 (エラー)					
4-2				IDA			IDC	CEA(BP承認)	CEA(IBP)許可前 正常	RCC等(許可) 正常 エラー				
5				IDA			IDC	CEA(BP承認)	PAI(手作業) 正常 エラー					
6			IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA(IBP)許可前 正常	RCC等(許可) 正常 エラー			
7			IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	PAI(手作業) 正常 エラー					
8		IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA(IBP)許可前 正常	RCC等(許可) 正常 エラー				
9		IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	IDE	PAI(手作業) 正常 エラー					
10	IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA (IBP)許可前	RCC等(許可) 正常 エラー					
11	IDA		IDC		CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA (IBP)許可前	PAI(手作業) 正常 エラー					

同一税関の
場合は実施可

同一税関官署の
場合は実施可

ROW: 同一税関官署
 RCC/RCC20: 同一税関(執務時間内)、同一
 税関官署(執務時間外及び他官署を認めない
 場合)
 RCC01: 他税関官署
 RCC30: 同一税関(執務時間内)、同一税関
 官署(執務時間外及び他官署を認めない場
 合)
 RCC40: 同一税関官署
 MPF: 同一税関官署
 GFG/GFG20: 同一税関官署

<変更後>BP承認後IDA01

項番	廃止前						廃止日	廃止後								
						IDA		IDC	CEA(BP承認)		IDA01 (正常)	IDE	CEA(IBP)許可前		RCC等(許可)	
1-1						IDA		IDC	正常	エラー	IDA01 (正常)	IDE	正常	正常	エラー	正常
1-2						IDA		IDC	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
2-1					IDA	IDC		CEA(BP承認)	正常	エラー	IDA01 (正常)	IDE	正常	正常	エラー	正常
2-2					IDA	IDC		CEA(BP承認)	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
3					IDA	IDC		PAI(撤回・手作業)	正常	エラー						
4-1				IDA	IDC	CEA(BP承認)		IDA01 (正常)	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
4-2				IDA	IDC	CEA(BP承認)		IDA01 (正常)	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
4-3				IDA	IDC	CEA(BP承認)		CEA(IBP)許可前	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
5				IDA	IDC	CEA(BP承認)		PAI(手作業)	正常	エラー						
6			IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01		IDE	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
7-1			IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01		PAI(手作業)	正常	エラー						
7-2			IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01		IDA01 (正常)	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
8-1		IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01	IDE		CEA(IBP)許可前	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
8-2		IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01	IDE		IDA01 (正常)	正常	エラー	正常	正常	正常	エラー		
9		IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01	IDE		PAI(手作業)	正常	エラー						
10	IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA (IBP)許可前		RCC等(許可)	正常	エラー						
11	IDA	IDC	CEA(BP承認)	IDA01	IDE	CEA (IBP)許可前		PAI(手作業)	正常	エラー						

変更後は、BP承認後にIDA01業務を実施することにより、後続業務が引継先官署にて実施できるようになります。

<変更前>BP承認前IDA01

項番	廃止前						廃止日	廃止後						
	1							IDA	IDC (BP承認申請)	IDA01 (エラー)				
2						IDA	IDC (BP承認申請)	IDA01 (エラー)						
3				IDA		IDC (BP承認申請)	IDA01	IDA01 (エラー)						

変更後も、BP承認申請中のIDA01業務は、引継先官署を入力してもエラーとなります。
(本仕様変更の対象外)

<変更後>BP承認前IDA01

項番	廃止前						廃止日	廃止後						
	1							IDA	IDC (BP承認申請)	IDA01 (エラー)				
2						IDA	IDC (BP承認申請)	IDA01 (エラー)						
3				IDA		IDC (BP承認申請)	IDA01	IDA01 (エラー)						