業務名（業務コード）　陸側施設使用許可申請（ＫＬＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ＩＤ	属性	桁	繰1	繰2	港湾管理者 荷役機械使用許可申請 登録	訂正	取消	建物の類(上屋)使用許可申請 登録	訂正	取消	港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請 登録	訂正	取消	コンテナ用電源使用許可申請 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目	－	an	398			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
2		処理区分コード	HJB	an	1			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		９：登録 ５：訂正（手続追加を含む） １：取消し				○	
3		陸側施設申請番号	HSB	an	11			X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M		訂正または取消の際、最新の陸側施設申請番号を入力（番号の照会はＪＳＳより「受付番号」の下１１桁を参照）	○				
4		荷役機械使用許可申請提出有無	T84	an	1			M	M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
5		建物の類(上屋)使用許可申請提出有無	T85	an	1			－	－	－	M	M	M	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
6		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請提出有無	T86	an	1			－	－	－	－	－	－	M	M	M	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
7		コンテナ用電源使用許可申請提出有無	T87	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	M		０：提出無し １：提出有り					
8		港湾管理者官署	PMK	an	8			M	M	－	M	M	－	M	M	M	M	M	－	申請先の利用者ＩＤ	申請先官署コード（港湾管理者）	○		○		
9		船舶コード識別	BSC	an	1			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		１:コールサイン ２:船舶番号 ※船舶コードに漁船登録番号を入力する場合は、船舶番号を入力				○	
10		船舶コード	BCI	an	9			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力 信号符号（コールサイン）、船舶番号、もしくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「－」を除いて入力					
11		船舶名称	BSN	j	35			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可）					
12		荷役機械使用許可申請タブ 完了・報告の種別	KH1	an	1			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：未完了 １：完了 ２：一部完了 ３：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
13		荷役機械使用許可申請タブ現許可番号	KB1	an	18			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
14		内航・外航種別	RNG	an	1			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		１：外航 ２：内航				○	
15		入港港コード	DNK	an	5			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ	○		○		
16		入港停泊場所施設コード	DSC	an	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※コードがない場合はダミーコード（”ＺＺＺＺＺ”）を入力 ※入港停泊場所施設コードにダミーコードを入力する場合は、入港停泊場所施設名称を必ず入力	○		○		
17		入港停泊場所施設名称	DSN	j	70			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可） ※入港停泊場所施設コードにダミーコードを入力する場合は、入港停泊場所施設名称を必ず入力					
18		荷役機械使用許可申請タブ 使用区分	WSK	an	1			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		Ｉ：一般 Ｓ：専用 Ｍ：目的外				○	
19		荷役機械使用許可申請タブ 使用目的コード	WMK	an	3			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力				○	
20		荷役機械使用許可申請タブ 使用目的	WSM	j	70			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可） ※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力					
21		荷役機械種類コード	NC_	an	5	5		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※コードがない場合はダミーコード（”９９９９９”）を入力 ※荷役機械種類コードでその他を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力 ※荷役機械種類コードを選択する場合は、荷役機械コードを必ず入力				○	
22		荷役機械種類名称	NN_	j	70	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可） ※荷役機械種類コードでその他を選択する場合は、荷役機械種類名称を必ず入力					
23		荷役機械コード	NK_	an	5	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	（荷役機械コード）	荷役機械コード ※荷役機械コードは必ず１つ以上入力 ※コードがない場合はダミーコード（”ＺＺＺＺＺ”）を入力 ※荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力 ※荷役機械コードを入力する場合は、荷役機械種類コード、開始日時を必ず入力	○				
24		荷役機械名称	NM_	j	70	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可） ※荷役機械コードにダミーコードを入力する場合は、荷役機械名称を必ず入力					
25		荷役機械開始予定年月日	NS_	n	8	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※開始日時を入力する場合は、荷役機械コードを必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力	○				
26		荷役機械開始予定時分	NJ_	n	4	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※開始日時を入力する場合は、荷役機械コードを必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力	○				
27		荷役機械終了予定年月日	NE_	n	8	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				
28		荷役機械終了予定時分	NF_	n	4	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				
29		休憩時間	NB_	n	4	＊		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		※完了または報告を選択する場合は、休憩時間を必ず入力 ※休憩時間を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				
30		荷役機械運転者名	VUM	j	70			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		日本語入力可					
31		総数(揚げコンテナ20フィート)	AS2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
32		実入(揚げコンテナ20フィート)	AJ2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
33		空(揚げコンテナ20フィート)	AK2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
34		総数(揚げコンテナ40フィート)	AS4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
35		実入(揚げコンテナ40フィート)	AJ4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
36		空(揚げコンテナ40フィート)	AK4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
37		総数(揚げコンテナその他フィート)	AST	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
38		実入(揚げコンテナその他フィート)	AJT	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
39		空(揚げコンテナその他フィート)	AKT	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
40		総数(積みコンテナ20フィート)	TS2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
41		実入(積みコンテナ20フィート)	TJ2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
42		空(積みコンテナ20フィート)	TK2	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
43		総数(積みコンテナ40フィート)	TS4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
44		実入(積みコンテナ40フィート)	TJ4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
45		空(積みコンテナ40フィート)	TK4	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
46		総数(積みコンテナその他フィート)	TST	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
47		実入(積みコンテナその他フィート)	TJT	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			
48		空(積みコンテナその他フィート)	TKT	n	5			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				○			

業務名（業務コード）　陸側施設使用許可申請（ＫＬＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ＩＤ	属性	桁	繰1	繰2	港湾管理者 荷役機械使用許可申請 登録	訂正	取消	建物の類(上屋)使用許可申請 登録	訂正	取消	港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請 登録	訂正	取消	コンテナ用電源使用許可申請 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
49		揚積区分	WA_	an	1	3		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		０：揚 １：積 ※揚積区分を入力する場合は、必ず品名を入力				○	
50		貨物品名	WN_	j	70	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		日本語入力可 ※上屋、荷さばき地・野積場の場合、品名を入力する場合は、個数、重量トン数、容積トン数のいずれかに必ず入力 ※上屋または荷さばき地・野積場の使用許可申請を行う場合は、貨物は必ず１つ以上入力。貨物の搬入出を伴わない申請の場合は、ダミーレコードを設定					
51		貨物HSコード	WH_	an	10	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		※貨物ＨＳコードを入力する場合は、必ず品名を入力					
52		貨物港湾統計コード	WT_	an	10	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		※貨物港湾統計コードを入力する場合は、必ず品名を入力					
53		貨物個数	WK_	n	8	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		整数８桁 ※個数を入力する場合は、品名を必ず入力		○			
54		貨物重量トン数	WJ_	n	9	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		整数６桁、小数部２桁 ※重量トン数を入力する場合は、品名を必ず入力		○			
55		貨物容積トン数	WY_	n	9	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		整数部６桁、小数部２桁 ※容積トン数を入力する場合は、品名を必ず入力 ※容積トン数を入力する場合は、単位を必ず入力		○			
56		貨物単位コード	WC_	an	3	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-		ＭＴ：Ｍ／Ｔ ＭＴＱ：立方メートル ※容積トン数を入力する場合は、単位を必ず入力				○	
57		申請担当者名	HSN	j	35			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		左詰めで入力 （日本語入力可）					
58		申請者電話番号	HST	an	20			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-		左詰めで入力					
59		荷役機械使用許可申請備考	BK1	j	140			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可）					
60		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 完了・報告の種別	KH2	an	1			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		０：未完了 １：完了 ２：一部完了 ３：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
61		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 現許可番号	KB2	an	18			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力 ※継続または延長を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
62		港コード	WMC	an	5			-	-	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	ＵＮ／ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ	○		○		
63		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 使用区分	WS2	an	1			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		Ｉ：一般 Ｓ：専用 Ｍ：目的外				○	
64		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 使用目的コード	WD2	an	3			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力				○	
65		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 使用目的	WM2	j	70			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可） ※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力					
66		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 陸上施設コード	VJC	an	5			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	（上屋・荷さばき地・野積場コード）	上屋・荷さばき地・野積場コード ※施設区分が「上屋」、または「その他」であるコードを入力 ※コードがない場合はダミーコード（”ＺＺＺＺＺ”）を入力 ※上屋コードにダミーコードを入力する場合は、上屋名称を	○				
67		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 陸上施設名称	VJM	j	70			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可） ※上屋コードにダミーコードを入力する場合は、上屋名称を必ず入力					
68		燻蒸設備利用有無	VRU	an	1			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		１：有 ０：無 ※燻蒸設備を利用しない場合は、無しを入力 ※燻蒸設備のトン数を入力する場合は、有りを入力				○	
69		トン数(燻蒸設備)	VKT	n	9			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		整数部６桁、小数部２桁 ※トン数を入力する場合は、単位を必ず入力		○			
70		燻蒸設備での単位コード	VTC	an	3			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		ＴＮＥ：トン ＭＴ：Ｍ／Ｔ ＭＴＱ：立方メートル ※トン数を入力する場合は、単位を必ず入力				○	
71		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 使用面積の値	VAT	n	9			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		整数部６桁、小数部２桁		○			
72		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 使用区画	V__	an	3	20		-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		※使用区画、連続使用区画のいずれか必ず１つ以上入力					
73		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 連続使用開始区画	VK_	an	3	5		-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		※使用区画、連続使用区画のいずれかに必ず１つ以上入力 ※開始区画を入力する場合は、終了区画を必ず入力					
74		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 連続使用終了区画	VE_	an	3	*		-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		※終了区画を入力する場合は、開始区画を必ず入力					
75		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 継続フラグ	VKF	an	1			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		１：継続 ２：延長 ※継続または延長を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
76		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 施設使用開始予定年月日	WSN	n	8			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
77		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 施設使用開始予定時分	WSJ	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-		ＨＨＭＭ形式	○				
78		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 施設使用終了予定年月日	WEN	n	8			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
79		建物の類(上屋)使用許可申請タブ 施設使用終了予定時分	WEJ	n	4			-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-		ＨＨＭＭ形式	○				
80		建物の類(上屋)使用許可申請備考	BK2	j	140			-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可）					
81		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 完了・報告の種別	KH3	an	1			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		０：未完了 １：完了 ２：一部完了 ３：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
82		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 現許可番号	KB3	an	18			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力 ※継続または延長を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
83		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 使用区分	WS3	an	1			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		Ｉ：一般 Ｓ：専用 Ｍ：目的外				○	
84		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 使用目的コード	WD3	an	3			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力				○	
85		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 使用目的	WM3	j	70			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可） ※使用目的コードでその他を選択する場合は、使用目的を必ず入力					
86		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 陸上施設コード	VJ2	an	5			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	（上屋・荷さばき地・野積場コード）	上屋・荷さばき地・野積場コード ※施設区分が荷さばき地・野積場であるコードを入力 ※コードがない場合はダミーコード（”ＺＺＺＺＺ”）を入力 ※荷さばき地・野積場コードにダミーコードを入力する場合は、荷さばき地・野積場名称を必ず入力	○				
87		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 陸上施設名称	VN2	j	70			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可） ※荷さばき地・野積場コードにダミーコードを入力する場合は、荷さばき地・野積場名称を必ず入力					
88		港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請タブ 使用面積の値	VA2	n	9			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		整数部６桁、小数部２桁		○			

業務名（業務コード）　陸側施設使用許可申請（ＫＬＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ＩＤ	属性	桁	繰1	繰2	港湾管理者 荷役機械使用許可申請 登録	訂正	取消	建物の類(上屋)使用許可申請 登録	訂正	取消	港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請 登録	訂正	取消	コンテナ用電源使用許可申請 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
89		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 使用区画	S__	an	3	20		-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		※使用区画、連続使用区画のいずれか必ず１つ以上入力					
90		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 連続使用開始区画	K2_	an	3	5		-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		※使用区画、連続使用区画のいずれかに必ず１つ以上入力 ※開始区画を入力する場合は、終了区画を必ず入力					
91		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 連続使用終了区画	E2_	an	3	*		-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		※終了区画を入力する場合は、開始区画を必ず入力					
92		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 継続フラグ	VF2	an	1			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		１：継続 ２：延長 ※継続または延長を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
93		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 施設使用開始予定年月日	SN2	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
94		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 施設使用開始予定時分	SJ2	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		ＨＨＭＭ形式	○				
95		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 施設使用終了予定年月日	EN2	n	8			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
96		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請タブ 施設使用終了予定時分	EJ2	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		ＨＨＭＭ形式	○				
97		港湾施設(荷さざき地・野積場)使用許可申請備考	BK3	j	140			-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-		左詰めで入力 （日本語入力可）					
98		コンテナ用電源使用許可申請タブ 完了・報告の種別	KH4	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		０：未完了 １：完了 ２：一部完了 ３：報告 ※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力				○	
99		コンテナ用電源使用許可申請タブ 現許可番号	KB4	an	18			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※完了または一部完了を選択する場合は、現許可番号を必ず入力					
100		コンテナ用電源施設コード	VDC	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	（コンテナ用電源施設コード）	コンテナ用電源施設コード ※コードがない場合はダミーコード（”ＺＺＺＺＺ”）を入力 ※コンテナ用電源施設コードにダミーコードを入力する場合	○				
101		コンテナ用電源施設名称	VDM	j	70			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		左詰めで入力 （日本語入力可） ※コンテナ用電源施設コードにダミーコードを入力する場合は、コンテナ用電源施設名称を必ず入力					
102		コンテナ用電源使用許可申請タブ 施設使用開始予定年月日	SN3	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※包括申請、個別申請のいずれか必ず１つ以上入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力	○				
103		コンテナ用電源使用許可申請タブ 施設使用開始予定時分	SJ3	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※包括申請、個別申請のいずれか必ず１つ以上入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力	○				
104		コンテナ用電源使用許可申請タブ 施設使用終了予定年月日	EN3	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				
105		コンテナ用電源使用許可申請タブ 施設使用終了予定時分	EJ3	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				
106		コンテナ用電源使用許可申請備考	BK4	j	140			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		左詰めで入力 （日本語入力可）					
107	30	コンテナサイズ	VSC	an	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		１：２０フィート ２：４０フィート ９：その他 ※コンテナサイズを入力する場合は、コンテナ番号を必ず入力	○				
108	*	コンテナ番号	VBC	an	11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※コンテナ番号を入力する場合は、コンテナサイズを必ず入力					
109	*	コンセントＮｏ．	VCN	n	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※コンセントNo.を入力する場合は、コンテナ番号、コンテナサイズを必ず入力 ※コンテナ用電源施設の開始コンセントＮｏ．から末端コンセントＮｏ．までに含まれる値を入力					
110	*	使用コンセント開始予定日時	VKD	n	12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※数字１２桁（ＣＣＹＹＭＭＤＤＨＨＭＭ形式）で入力 ※包括申請、個別申請のいずれか必ず１つ以上入力 ※開始予定日時（個別申請）を入力する場合は、コンテナ番号、コンテナサイズを必ず入力 ※開始日時を入力する場合は、終了日時を必ず入力	○				
111	*	使用コンセント終了予定日時	VED	n	12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-		※数字１２桁（ＣＣＹＹＭＭＤＤＨＨＭＭ形式）で入力 ※終了日時を入力する場合は、開始日時を必ず入力	○				