業務名（業務コード）			ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録（ＣＴＳ）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式
								一括混載仕分確認				個別混載仕分確認											
1		入力共通項目		an	398			M				M											
2		混載仕分確認識別	NCK	an	1			M				M											混載仕分確認単位識別をコードで入力 Ｉ：一括混載仕分確認 Ｋ：個別混載仕分確認
3		混載仕分終了識別	NEK	an	1			X				C											個別混載仕分確認の場合で、当該親Ｂ／Ｌに係るすべての混載子Ｂ／Ｌの混載仕分が終了した場合に「Ｅ」を入力
4	20	Ｂ／Ｌ番号	BLN	an	35			M				M											混載親Ｂ／Ｌ番号または混載子Ｂ／Ｌ番号を入力
5	*	個数	PCS	n	8			－				C											個別混載仕分確認を行う場合で、貨物情報ＤＢに登録されている内容に誤りがある場合に、個数を入力 （「０」の入力を不可とする）
6	*	個数単位コード	PUT	an	3			－					M									包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
7	*	重量	GWT	n	10			－				C											個別混載仕分確認を行う場合で、貨物情報ＤＢに登録されている内容に誤りがある場合に、重量を入力 （整数部６桁、小数部３桁）
8	*	重量単位コード	WUT	an	3			－					M									数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
9	*	容積	VOL	n	10			－				C											個別混載仕分確認を行う場合で、貨物情報ＤＢに登録されている内容に誤りがある場合に、容積を入力 （整数部６桁、小数部３桁）
10	*	容積単位コード	VUT	an	3			－					M									数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
11	*	危険貨物等コード	SPC	an	3			－				C										危険貨物等コード	個別混載仕分確認を行う場合で、当該貨物が危険貨物等の場合にその種別をコードで入力
12	*	記号番号	MRK	an	140			－				C											
13	*	事故税関通知識別コード	DCH	an	1			－				C											事故税関通知識別をコードで入力 Ｚ：税関へ通知を要する場合 Ｍ：税関へ通知を要しない場合
14	*	事故コード	DM_	an	5	5		－					M									事故コード	個別混載仕分確認を行う場合で、当該貨物に事故がある場合にコードで入力
15	*	記事	NTE	j	140			－				C											当該貨物にリマーク等がある場合に入力