業務名（業務コード）			貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M													
2		貨物取扱許可申請番号	PNO	an	11			C													貨物取扱許可を受けた行為で、「改装」及び「仕分け」を行う場合は、貨物取扱許可申請番号を入力
3		仕分数	SSU	n	2			M													（１）「改装」の場合は、１を入力 （２）「仕分け」の場合は、２～２０を入力 （３）「内取り」の場合は、０を入力
4		取扱場所コード	PLC	an	5			C												保税地域コード	貨物取扱場所を保税地域コードで入力。なお、入力者が保税地域の場合で、本項目の入力が省略された場合は、システムに登録されている入力者の管理する保税地域を処理対象とする
5		取扱開始年月日	SDT	n	8			M													取扱開始年月日≦取扱終了年月日であること
6		取扱開始時刻	STM	n	4			C													（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻＜取扱終了年月日、取扱終了時刻であること （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力
7		取扱終了年月日	EDT	n	8			M													取扱開始年月日≦取扱終了年月日であること
8		取扱終了時刻	ETM	n	4			C													（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻＜取扱終了年月日、取扱終了時刻であること （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力
9		仕分前の貨物管理番号	BCG	an	35			M													
10		記事	NTE	j	140			C													
11	20	仕分後の個数	APC	n	8			C													（１）小数点以下入力不可 （２）輸出貨物（積戻し貨物を含む。以下同様。）がバンニング登録されている場合は、入力不可 （３）「改装」の場合は、１回の繰返しとする （４）「内取り」の場合は、２回の繰返しとし、１欄目に内取り元の情報、２欄目に内取りの仕分子の情報を入力
12	＊	仕分後の個数単位コード	PUT	an	3			C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力不可 （２）輸出貨物がバンニング登録されている場合は、入力不可
13	＊	仕分後の重量	AWT	n	10			C													（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）輸出貨物がバンニング登録されている場合は、入力不可
14	＊	仕分後の重量単位コード	WUT	an	3			C												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）取扱場所にすべて蔵置されていない貨物を「改装」する場合は、入力不可 （２）輸出貨物がバンニング登録されている場合は、入力不可 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
15	＊	仕分後の容積	AVL	n	10			C													（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）輸出貨物がバンニング登録されている場合は、入力不可
16	＊	仕分後の容積単位コード	VUT	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	輸出貨物がバンニング登録されている場合は、入力不可 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
17	＊	仕分後の品名	ACM	an	70			M													
18	＊	仕分後の記号番号	AMK	an	140			M													
19	＊	仕分後の危険貨物等コード	ASP	an	3			C												危険貨物等コード	
20	＊	仕分後のコンテナ番号	C___	an	12	200		C													（１）コンテナ詰貨物の場合は、必須入力 （２）輸出貨物の場合は、仕分後の貨物情報内で仕分後のコンテナ番号が重複していないこと