業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	税関 出港届 訂正	税関 出港届 取消	入国管理局 出港届 登録	入国管理局 出港届 訂正	入国管理局 出港届 取消	港長 出港届 登録	港長 出港届 訂正	港長 出港届 取消	港長 事前通報 登録	港長 事前通報 訂正	港長 事前通報 取消	港湾管理者 出港届 登録	港湾管理者 出港届 訂正	港湾管理者 出港届 取消	海上交通センター 航路通報 登録	海上交通センター 航路通報 訂正	海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
1		入力共通項目	－	an	398			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
2		処理区分コード	MDC	an	1			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		９：登録 ５：訂正（宛先追加を含む） １：取消				○	
3		出港届提出番号	ONN	an	11			X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M	x	M	M	X	M	M			○				
4		入港届提出番号	INN	an	11			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			○				
5		不開港出入許可申請番号	FEN	an	10			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			○				
6		税関出港届（転錨届）提出有無	ZNU	an	1			M	M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
7		入国管理局出港届提出有無	NNU	an	1			－	－	－	M	M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
8		港長出港届提出有無	KNU	an	1			－	－	－	－	－	－	M	M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
9		港長事前通報提出有無	KJU	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	M	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
10		港湾管理者出港届提出有無	HNU	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	M	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
11		海上交通センター航路通報提出有無	CNU	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	M		０：提出無し １：提出有り					
12		書類提出先官署コード	NZC	an	2			C	C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	税関官署コード	書類提出先官署を指定する場合は、コードで入力	○				
13		税関出力要表示	ZSY	an	1			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		Ｙ：税関出力あり △：税関出力なし				○	
14		入国管理局管轄官署	KKK	an	6			－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	入管官署コード						
15		海上保安庁官署	KHK	an	8			－	－	－	－	－	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－	申請先の利用者ＩＤ						
16		港湾管理者官署	KKR	an	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	申請先の利用者ＩＤ						
17		海上交通センターコード	KKC	an	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	申請先の利用者ＩＤ						
18		船舶コード	VEC	an	9			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	コールサイン	（船舶基本情報項目）					
19		船舶名称	VNA	an	35			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		（船舶基本情報項目） 左詰めで入力					
20		船舶種類コード	VSC	an	5			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	船舶種別コード	（船舶基本情報項目）					
21		船舶国籍コード	VNC	an	2			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（船舶基本情報項目）	○				
22		船籍港コード	REG	an	5			M	M	－	M	M	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	（船舶基本情報項目）	○				
23		船籍港名称	SKM	an	20			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		（船舶基本情報項目） （１）船籍港コードの下３桁に「ＺＺＺ」が入力された場合は必須入力 （２）左詰めで入力					
24		総トン数	GTN	n	9			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		（船舶基本情報項目） （１）国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 （２）整数部６桁、小数部２桁 （３）総トン数（２層以上の甲板を備える船舶の場合）については、「備考」を用い港湾管理者へ通知する		○			

＜2008.08修正＞

業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	条件 税関 出港届 訂正	条件 税関 出港届 取消	条件 入国管理局 出港届 登録	条件 入国管理局 出港届 訂正	条件 入国管理局 出港届 取消	条件 港長 出港届 登録	条件 港長 出港届 訂正	条件 港長 出港届 取消	条件 港長 事前通報 登録	条件 港長 事前通報 訂正	条件 港長 事前通報 取消	条件 港湾管理者 出港届 登録	条件 港湾管理者 出港届 訂正	条件 港湾管理者 出港届 取消	条件 海上交通センター 航路通報 登録	条件 海上交通センター 航路通報 訂正	条件 海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
24-1		課金対象トン数（港湾管理者）	KTN	n	9			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		（１）入港料算出用に算出された課金対象トン数（港湾管理者）を入力 （２）整数部６桁、小数部２桁		○			
25		純トン数	NTN	n	9			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		（船舶基本情報項目） 整数部６桁、小数部２桁		○			
26		航行速力	NSP	n	4			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－		（船舶基本情報項目） （１）当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力 （２）整数部２桁、小数部１桁		○			
27		船の全長	VLF	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	C	C	－		（船舶基本情報項目） （１）当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 （２）整数部３桁、小数部２桁		○			
28		最大喫水	DBK	n	5			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 （２）整数部２桁、小数部２桁		○			
29		呼出名称	CNM	an	50			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）呼出名称がない場合は「ＮＩＬ」等を入力 （２）左詰めで入力					
30		船舶電話番号	VTN	an	20			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		左詰めで入力					
31		船舶運航者コード	OPC	an	4			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	船会社コード（ＳＣＡＣ）	（船舶基本情報項目）	○				
32		船舶運航者住所	SUJ	an	105			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		（船舶基本情報項目） 左詰めで入力					
33		乗組員情報処理識別	NSS	an	3			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	M	M	－	M	M	－		１０△：システム処理 ３８△：マニュアル処理				○	
34		乗組員総数	NOC	n	4			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		（１）マニュアル処理の旨が入力されている場合は必須入力 （２）システム処理の旨が入力されている場合は入力不可		○			
35		船長名ラストネーム	CLN	an	25			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		（１）マニュアル処理の旨が入力されている場合は必須入力 （２）システム処理の旨が入力されている場合は入力不可 （３）左詰めで入力					
36		船長名ファーストネーム	CFN	an	22				C	C		C	－		C	C	－	－	－		C	C		C	－		（１）システム処理の旨が入力されている場合は入力不可 （２）左詰めで入力					
37		船長名ミドルネーム	CMN	an	22				C	C		C	－		C	C	－	－	－		C	C		C	－		（１）システム処理の旨が入力されている場合は入力不可 （２）左詰めで入力					
38		旅客情報処理識別	RSS	an	3			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		１０△：システム処理 ３８△：マニュアル処理 ＮＯＴ：旅客情報なし				○	
39		旅客総数	PAS	n	4			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		（１）マニュアル処理、及び税関または入国管理局に対する出港届提出の旨が入力されている場合は必須入力 （２）マニュアル処理、及び港長または港湾管理者に対する出港届提出の旨が入力されている場合は任意入力 （３）システム処理の旨が入力されている場合は入力不可		○			
40		航海番号（１）	V1N	an	10			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		左詰めで入力					
41		航海番号（２）	V2N	an	10			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－		左詰めで入力					
42		仕出港コード	DEP	an	5			M	M	－	M	M	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	コードがない場合はダミーコード（"ZZZ"を含む５桁）を入力	○				
43		仕出港名	DEN	an	20			C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）システムに登録されていない仕出港の場合は、名称を必須入力 （２）システムに登録されている仕出港の場合は、入力を無視する （３）左詰めで入力					
44		本邦入港前外国の寄港地コード	P__	an	5	30		M	M	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	M	M	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	コードがない場合はダミーコード（"ZZZ"を含む５桁）を入力	○				
45		本邦入港前外国の寄港地名	N__	an	20	*		C	C	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）システムに登録されていない本邦入港前外国の寄港地の場合は、名称を必須入力 （２）システムに登録されている寄港地の場合は、入力を無視する （３）左詰めで入力					
46		本邦入港前外国の寄港地入港年月日	T__	n	8	*		C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			○				

＜2008.08修正＞

業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	条件 税関 出港届 訂正	条件 税関 出港届 取消	条件 入国管理局 出港届 登録	条件 入国管理局 出港届 訂正	条件 入国管理局 出港届 取消	条件 港長 出港届 登録	条件 港長 出港届 訂正	条件 港長 出港届 取消	条件 港長 事前通報 登録	条件 港長 事前通報 訂正	条件 港長 事前通報 取消	条件 港湾管理者 出港届 登録	条件 港湾管理者 出港届 訂正	条件 港湾管理者 出港届 取消	条件 海上交通センター 航路通報 登録	条件 海上交通センター 航路通報 訂正	条件 海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
47		本邦入港前外国の寄港地出港年月日	V__	n	8	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			○				
48		当港入港前本邦寄港地コード	TC_	an	5	8		M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	国連ＬＯＣＯＤＥ		○				
48-1		当港入港前本邦寄港地停泊場所コード	TB_	an	5	*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	バースコード				○		
49		当港入港前本邦寄港地入港年月日	TI_	n	8	*		M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			○				
50		当港入港前本邦寄港地出港年月日	TO_	n	8	*		M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			○				
51		出港港コード	NMC	an	5			M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	M	M	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	税関に対する出港届提出の旨が入力された場合は開港であること	○				
52		入港目的コード	IOP	an	3			C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	入港目的コード						
53		積載貨物有無識別	SKU	an	3			M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		４８△：積載貨物有り（船卸有り） Ｎ４８：積載貨物有り（船卸無し） ５７△：積載貨物無し				○	
54		積載貨物形態コード	SK_	an	3	3		-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	ＵＮ／ＧＤＳコード						
61		移動前停泊場所コード	TCB	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	バースコード				○		
62		移動後停泊場所コード	TCA	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	バースコード				○		
63		移動開始予定年月日	MDT	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-			○				
64		移動開始予定時刻	MTM	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-			○				
65		出港停泊場所コード	SCC	an	5			M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	バースコード				○		
66		びょう泊（予定）年月日（至）	BDE	n	8			C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-			○				
67		びょう泊（予定）時刻（至）	BTE	n	4			M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-			○				
68		離岸（予定）年月日	RKY	n	8			C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-			○				
69		離岸（予定）時刻	RKT	n	4			M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-			○				
69-1		着岸（予定）場所コード（港長）	KPC	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	バースコード				○		
69-2		着岸（予定）年月日（港長）	KDD	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-			○				
69-3		着岸（予定）時刻（港長）	KGT	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-			○				
69-4		離岸（予定）年月日（港長）	KKY	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-			○				
69-5		離岸（予定）時刻（港長）	KKT	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-			○				
69-6		びょう泊（予定）場所コード（港長）	KYP	an	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	バースコード				○		
69-7		びょう泊（予定）年月日（自）（港長）	KDS	n	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-			○				
69-8		びょう泊（予定）時刻（自）（港長）	KTS	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-			○				

業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	税関 出港届 訂正	税関 出港届 取消	入国管理局 出港届 登録	入国管理局 出港届 訂正	入国管理局 出港届 取消	港長 出港届 登録	港長 出港届 訂正	港長 出港届 取消	港長 事前通報 登録	港長 事前通報 訂正	港長 事前通報 取消	港湾管理者 出港届 登録	港湾管理者 出港届 訂正	港湾管理者 出港届 取消	海上交通センター 航路通報 登録	海上交通センター 航路通報 訂正	海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
69-9		びょう泊（予定）年月日（至）（港長）	KDE	n	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		○				
69-10		びょう泊（予定）時刻（至）（港長）	KTE	n	4			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－		○				
69-11		出港停泊場所コード（港長）	KCC	an	5			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－	バースコード			○		
70		船舶代理店コード	PCC	an	5			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	M	M	－	利用者コード	~~（１）システムに登録されている代理店の場合は、運航船会社との業務の受委託関係がシステムに登録されていること~~ ~~（２）~~システムに登録されていない代理店の場合は、「９９９９９」を入力					
71		船舶代理店名称	PNN	an	50			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		（１）システムに登録されていない代理店の場合は、名称を必須入力 （２）システム登録されている代理店の場合は、入力不可 （３）左詰めで入力					
72		船舶代理店住所	PDD	an	74			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		左詰めで入力					
73		船舶代理店電話番号	SDP	an	20			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力			○		
74		備考	BKO	an	140			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－							
75		当港出港後本邦寄港地コード	TH_	an	5	8		C	C	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	国連ＬＯＣＯＤＥ		○				
75-1		当港出港後本邦寄港地停泊場所コード	BC_	an	5	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	バースコード			○		
76		本邦出港後、最初の外国の寄港地コード	EFC	an	5			C	C	－	M	M	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	本邦出港後、最初の外国の寄港地が不明またはない場合は、別途定める規定により入力	○				
77		本邦出港後、最初の外国の寄港地名	EFN	an	20			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－		（１）システムに登録されていない本邦出港後、最初の外国の寄港地の場合は、名称を必須入力 （２）システムに登録されている寄港地の場合は、入力不要 （３）左詰めで入力					
78		最終仕向港コード	FDS	an	5			M	M	－	M	M	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	仕向地が不明な場合は、別途定める規定により入力	○				
79		最終仕向港名	LSN	an	20			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－		（１）システムに登録されていない最終仕向地の場合は、名称を必須入力 （２）システムに登録されている仕向地の場合は、入力不要 （３）左詰めで入力					
80		運航区分	UND	an	3			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－	運航区分コード	Ｉ△△：入港 Ｏ△△：出港（事前通報のみ） Ｓ△△：移動				○	
81		伝達者名称	DEM	an	70			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）当該伝達者の名称を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力					
82		伝達者氏名（担当者）	DES	an	35			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）当該船舶運航者の担当者名を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力					
83		伝達者連絡先（電話番号）	DEJ	an	30			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		（１）当該伝達者の連絡先(電話番号)を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力					
84		水先人の有無	MSU	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	M	M	－		当該港入港時の水先人の有無を入力 ０：水先人無し １：水先人有り				○	
85		航路コード	JC_	an	5	5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－	港則法における航路コード					
86		航路入航予定年月日	JI_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－			○				
87		航路入航予定時刻	JT_	n	4	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－			○				
88		航路出航予定年月日	JO_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－			○				

業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	税関 出港届 訂正	税関 出港届 取消	入国管理局 出港届 登録	入国管理局 出港届 訂正	入国管理局 出港届 取消	港長 出港届 登録	港長 出港届 訂正	港長 出港届 取消	港長 事前通報 登録	港長 事前通報 訂正	港長 事前通報 取消	港湾管理者 出港届 登録	港湾管理者 出港届 訂正	港湾管理者 出港届 取消	海上交通センター 航路通報 登録	海上交通センター 航路通報 訂正	海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
89		航路出航予定時刻	JJ_	n	4	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	－	－	－			○				
90		位置通報（入域）ライン名称	NLM	an	20			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力					
91		位置通報（入域）ライン通過予定年月日	NLN	n	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－			○				
92		位置通報（入域）ライン通過予定時刻	NLJ	n	4			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－			○				
93		位置通報（出域）ライン名称	SLM	an	20			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力					
94		位置通報（出域）ライン通過予定年月日	SLN	n	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－			○				
95		位置通報（出域）ライン通過予定時刻	SLJ	n	4			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－			○				
96		曳船の数	KSS	n	2			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		入力する場合は"１"以上であること		○			
97		航路コード	KC_	an	5	5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	海交法における航路コード					
98		航路入航予定年月日	KI_	n	8	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－			○				
99		航路入航予定時刻	KT_	n	4	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－			○				
100		航路区間（自）	KF_	an	2	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	航路区間コード					
101		航路出航予定年月日	KO_	n	8	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－			○				
102		航路出航予定時刻	KJ_	n	4	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－			○				
103		航路区間（至）	KR_	an	2	*		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	航路区間コード					
104		船型	FKT	an	2			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		１△：巨大船（危険物積載船を除く） ２△：巨大船かつ危険物積載船 ３△：危険物積載船（巨大船を除く） ４△：長大物件えい（押）航船 ５△：その他				○	
105		物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	BSL	n	7			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）船型で４：長大物件えい（押）航船を選択した場合は必須 （２）整数部４桁、小数部２桁 （３）単位はメートル		○			
106		物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）	BSC	an	100			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		船型で４：長大物件えい（押）航船を選択した場合は必須					
107		物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	BZL	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）船型で４：長大物件えい（押）航船を選択した場合は必須 （２）整数部３桁、小数部２桁 （３）単位はメートル		○			
108		物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）	BMH	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）船型で４：長大物件えい（押）航船を選択した場合は必須 （２）整数部３桁、小数部２桁 （３）単位はメートル		○			
109		物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）	BMT	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）船型で４：長大物件えい（押）航船を選択した場合は必須 （２）整数部３桁、小数部２桁 （３）単位はメートル		○			
以下の乗組員情報は、乗組員情報処理識別欄にマニュアル処理の旨が入力された場合は入力を無視する。																																
110		乗組員氏名ラストネーム	A___	an	25	500		M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	M	M	－	M	M	－		左詰めで入力					
111		乗組員氏名ファーストネーム	B___	an	22	*		C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		左詰めで入力					
112		乗組員氏名ミドルネーム	C___	an	22	*		C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		左詰めで入力					

＜2008.08修正＞

業務名（業務コード）　出港届等Ｂ（ＶＯＴ）　　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 税関 出港届 登録	税関 出港届 訂正	税関 出港届 取消	入国管理局 出港届 登録	入国管理局 出港届 訂正	入国管理局 出港届 取消	港長 出港届 登録	港長 出港届 訂正	港長 出港届 取消	港長 事前通報 登録	港長 事前通報 訂正	港長 事前通報 取消	港湾管理者 出港届 登録	港湾管理者 出港届 訂正	港湾管理者 出港届 取消	海上交通センター 航路通報 登録	海上交通センター 航路通報 訂正	海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
113		乗組員職名コード	D___	an	3	*		M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-	職名コード		○				
114		乗組員生年月日	E___	n	8	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			○				
115		乗組員国籍コード	F___	an	2	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）		○				
116		身分証明書等識別	G___	an	3	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		３６Δ：船員手帳 ３９Δ：パスポート ＯＴＨ：その他					
117		身分証明書等番号	H___	an	20	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		（１）身分証明書番号がＯＴＨの場合は、国内便乗包括番号を必須入力 （２）左詰めで入力					
118		乗船港コード	I___	an	5	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	本邦内の港で乗船する場合は必須入力	○				
119		乗船年月日	J___	n	8	*		M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		本邦内の港で乗船する場合は必須入力	○				
120		下船港コード	K___	an	5	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	本邦内の港で下船する場合は必須入力	○				
121		下船年月日	L___	n	8	*		M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		本邦内の港で下船する場合は必須入力	○				
122		備考	M___	an	20	*		C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
以下の旅客情報（「旅客氏名」から「備考」まで）は、旅客情報処理識別欄にマニュアル処理または旅客情報なしの旨が入力された場合は入力を無視する。																																
123		旅客氏名ラストネーム	N___	an	25	500		M	M	-	M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-	M	M	-		左詰めで入力					
124		旅客氏名ファーストネーム	O___	an	22	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		左詰めで入力					
125		旅客氏名ミドルネーム	P___	an	22	*		C	C	-	C	C	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		左詰めで入力					
126		旅客生年月日	Q___	n	8	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			○				
127		旅客国籍コード	R___	an	2	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）		○				
128		身分証明書等識別	S___	an	3	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		３９Δ：パスポート ＯＴＨ：その他（国内便乗の場合）					
129		身分証明書等番号	T___	an	20	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		（１）身分証明書番号がＯＴＨの場合は、国内便乗包括番号を必須入力 （２）左詰めで入力					
130		乗船港コード	U___	an	5	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	身分証明書等識別欄に「ＯＴＨ」が入力された場合は、日本の港であること。	○				
131		乗船年月日	V___	n	8	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		本邦内の港で下船する場合は必須入力	○				
132		下船港コード	W___	an	5	*		M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	身分証明書等識別欄に「ＯＴＨ」が入力された場合は、日本の港であること。	○				
133		下船年月日	X___	n	8	*		C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		本邦内の港で下船する場合は必須入力	○				
134		備考	Y___	an	20	*		C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
135	300	危険物の品名	DNA	an	70			-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-		（１）＜航路通報＞「船型」で２、３：巨大船かつ危険物積載船、危険物積載船を選択した場合は必須 （２）左詰めで入力					
136	*	危険物のＭＳコード	DMC	n	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	ＭＳコード	＜事前通報＞「危険物のＭＳコード」「危険物のＩＭＤＧクラス」のいずれか必須 ＜航路通報＞「船型」で２、３：巨大船かつ危険物積載船、危険物積載船を選択した場合は必須	○				
137	*	危険物のＩＭＤＧクラス	DIC	an	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	-	-	-	-	C	C	-	ＩＭＤＧクラスコード	＜事前通報＞「危険物のＭＳコード」「危険物のＩＭＤＧクラス」のいずれか必須 ＜航路通報＞「船型」で２、３：巨大船かつ危険物積載船、危険物積載船を選択した場合は必須	○				

＜2008.08修正＞

| 業務名（業務コード） | | | 出港届等Ｂ（ＶＯＴ） | | |