| 業務名（業務コード） | | | 輸出申告事項呼出し（ＥＤＢ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 端末仕様（参考） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | ID | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | | | コード | 入力条件／形式 | EL | R | 履歴 | PM | 既定値 |
| 1 | | 入力共通項目 | | an | 398 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 申告等番号 | ECN | an | 11 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 輸出管理番号／ＡＷＢ番号 | EKN | an | 35 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | （１）Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合<br>貨物情報のうち輸出申告事項で利用しうる項目を呼び出す場合に輸出管理番号を入力<br>（２）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合<br>輸出貨物情報のうち輸出申告事項で利用しうる項目を呼び出す場合にＡＷＢ（ＨＡＷＢ）番号のプリフィックス部と通番部を入力 | | | | | |
| 4 | | 電子インボイス受付番号 | IVU | an | 10 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | （１）電子インボイス受付番号（ＮＡＣＣＳ）で情報を呼出す場合に入力<br>（２）展示等積戻し申告~~またはコンテナ扱い申出~~の場合は入力不可 | | | | | |
| 5 | | 情報呼出識別 | JYY | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | （１）登録されている事項登録情報の大額・少額の区分を変更する場合に入力<br>（２）大額申告用に呼び出す場合に「Ｌ」を入力<br>（３）少額申告用に呼び出す場合に「Ｓ」を入力<br>（４）申告等番号以外で呼出す場合は必須入力 | | | | | |
| 6 | | 申告等種別コード | ECB | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | （１）登録されている事項登録情報の申告等種別を変更する場合に入力<br>（２）申告等番号以外で呼出す場合は必須入力<br>Ｅ：輸出申告<br>Ｎ：特定委託輸出申告<br>Ｍ：特定製造貨物輸出申告<br>Ｒ：積戻し申告<br>Ｔ：特定輸出申告<br>Ｇ：展示等積戻し申告<br>~~Ｃ：コンテナ扱い申出~~ | | | | | |