| 業務名（業務コード） | | | 別送品輸出申告変更事項登録（ＵＥＡ０１） | | |

業務名（業務コード）　別送品輸出申告変更事項登録（ＵＥＡ０１）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件（Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳ）	変更可／不可（○：変更可 ×：変更不可 －：対象外）	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	条件（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ）	変更可／不可（○：変更可 ×：変更不可 －：対象外）	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	コード	入力条件／形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
24		貨物個数	NO	n	8			F	○	貨物情報ＤＢ	M	○			（１）小数部は入力不可 （２）個数で表現できない場合は便宜的に「１」を入力（Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのみ）		○			
25		個数単位コード	NOT	an	3			M	○	貨物情報ＤＢ	X	－		包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
26		貨物重量（グロス）	GW	n	10			F	○	貨物情報ＤＢ	X	－			整数部６桁、小数部３桁以内で入力		○			
27		重量単位コード（グロス）	GWT	an	3			M	○	貨物情報ＤＢ	X	－		数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）						
28		記号番号	MRK	an	140			F	○	貨物情報ＤＢ	X	－								
29		最終仕向地コード	DSC	an	5			F	○	貨物情報ＤＢ	M	○		国連ＬＯＣＯＤＥ	国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可					
30		最終仕向地名	DSN	an	20			F	○	国連ＬＯＣＯＤＥ（最終仕向地コード）	F	○	国連ＬＯＣＯＤＥ（最終仕向地コード）		（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される仕向地名が、申告すべき仕向地名と異なる場合に入力					
31		積込港コード	PSC	an	3			F	○	貨物情報ＤＢ	M	○		国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁を除く３桁）						
32		積載予定船舶コード	VSC	an	9			F	○	貨物情報ＤＢ	X	－		コールサイン	Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合 （１）コード化されていないコールサインの場合は、「９９９９」を入力 （２）航空貨物の場合は、「Ａ」を入力					
33		積載予定船（機）名	VSN	an	35			F	○	①船舶ＤＢ ②貨物情報ＤＢ	X	－			Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合 （１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される積載予定船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力 （３）航空貨物の場合は、航空機の所属会社名を入力					
34		出港予定年月日	SYM	n	8			F	○	貨物情報ＤＢ	C	○			（１）下記の条件を満たすこと 申告年月日≦出港予定年月日≦システム日＋システムで定められた管理日数（３０日） （２）申告する貨物の搭載予定年月日を入力（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ）					
35		旅券番号	PSN	an	20			C	○		C	○								
36		荷送人生年月日	BTH	n	8			C	○		C	○								
37		国籍	CCD	an	2			C	○		C	○		国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
38		出国（予定）年月日	SYD	n	8			M	○		M	○			前送の場合は出国予定年月日、後送の場合は出国年月日を入力					
39		別送品確認書類等識別１	BK1	an	1			M	○		M	○			別送品であることを確認した書類の種別を入力 Ａ：搭乗予約証明書 Ｂ：航空券 Ｃ：予約確認書 Ｄ：旅程表 Ｅ：赴任証明書 Ｆ：搭乗券半券 Ｇ：搭乗証明書 Ｈ：旅券（本邦出国印、渡航先入国印及びビザ） Ｉ：その他					

＜2011.09修正＞

| 業務名（業務コード） | | | 別送品輸出申告変更事項登録（ＵＥＡ０１） | | |