業務名（業務コード）			積荷目録事前報告（ハウス）（ＨＤＭ０１）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件															コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M																
2		委託元混載業	IBB	an	5			－																使用しない
3		税関官署	CHC	an	2			－																使用しない
4		ＭＡＷＢ番号	MAB	an	20			M																ＭＡＷＢ番号を１１桁以内で入力
5		孫混載表示	MKH	an	1			－																使用しない
6		到着便名１	FL1	an	6			M																（１）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （２）フライト・ナンバーについては、３桁又は４桁の入力が可能。４桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
7		到着便名２	FL2	an	5			M																便名の日付部を以下の形式で入力 ＤＤＭＭＭ
8		到着空港	POT	an	3			M															ＩＡＴＡ空港コード	
9		仕出地	ORG	an	3			M															ＩＡＴＡ空港コード及び ＩＡＴＡ都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ＺＺＺ」を入力
10		ジョイント混載	JNT	an	1			－																使用しない
11	20	ＨＡＷＢ番号	HAB	an	20			M																ＨＡＷＢ番号を１６桁以内で入力
12	*	総個数	GPS	n	6				M															
13	*	総重量	GWT	n	8				C															整数部６桁、小数部１桁
14	*	重量単位コード	GJT	an	3					C													重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド
15	*	品名	CMD	an	21				M															（１）積荷内容が容易に特定できるよう具体的かつ詳細な品名を入力 （２）積荷内容が容易に特定できない表現の品名は入力不可
16	*	特殊貨物記号	SPC	an	3				C														ＳＰＣ（特殊貨物）コード	
17	*	仕向地	DST	an	3				M														ＩＡＴＡ空港コード及び ＩＡＴＡ都市コード	ＨＡＷＢ仕向地を入力
18	*	搬入保税蔵置場	IHW	an	5				－															使用しない
19	*	予備	KST	an	1				－															使用しない
20	*	混載仕立業	FWD	n	3				－															使用しない
21	*	荷送人名	SHN	an	70				M															
22	*	荷送人住所	SHA	an	105				M															
23	*	荷送人電話番号	STL	an	14				C															
24	*	荷受人コード	CNC	an	17				C														輸出入者コード 法人番号	
25	*	荷受人名	CNN	an	70				M															
26	*	荷受人住所	CNA	an	105				M															
27	*	荷受人電話番号	CTL	an	14				C															