出力情報名(出力情報コード)			搬送指示情報（輸出）Ａ（ＡＡＴ０８７）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・貨物取扱番号　１１桁 ・ＡＷＢ番号　　２０桁
2		登録者	an	5			M												利用者コード	
3		指示蔵置場	an	5			M												保税地域コード	内容点検及びその他の手入れを行った保税蔵置場を出力
4		特殊貨物記号表示	an	1			C													特殊貨物記号が登録されている貨物の場合に「＊」を出力
5		ＡＷＢ番号	an	20			M													
6		ＵＬＤ積付表示	an	1			C													ＵＬＤ積付が行われている貨物の場合に「＊」を出力
7		ＭＡＷＢ番号	an	20			C													混載仕立が行われている貨物の場合は、入力されたＡＷＢ番号に係るＭＡＷＢ番号を出力
8		輸入ＡＷＢ番号	an	20	8		C													輸入から移送された貨物の場合は、入力されたＡＷＢ番号に係る輸入ＡＷＢ番号を出力
9		ロケーション	an	3	＊		C													輸入から移送された貨物の場合は、入力されたＡＷＢ番号に係る輸入ＡＷＢ番号のロケーションを出力
10		品名	an	21			M													
11		個数	n	6			M													
12		重量	n	8			M													入力された取扱重量を以下の形式で出力 ＺＺＺＺＺ９．９
13		仕向地	an	3			C												ＩＡＴＡ都市コード 及び ＩＡＴＡ空港コード	貨物の仕向地を出力（貨物情報の仕向地とする）
14		取扱航空会社	an	2			C												航空会社コード	取扱航空会社が登録されている場合は航空会社を出力
15		積込港	an	3			C												ＩＡＴＡ空港コード	積込港が登録されている場合は出力
16		搬入年月日	n	8			M													入力されたＡＷＢ番号の初期搬入年月日を出力
17		特殊貨物記号	an	3			C												ＳＰＣ（特殊貨物）コード	当該貨物に特殊貨物記号が登録されている貨物の場合に出力