業務名（業務コード）			積荷目録事前報告（ハウス）（ＨＤＭ０１）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	###			M													
2		委託元混載業	IBB	an	5			－													使用しない
3		税関官署	CHC	an	2			－													使用しない
4		ＭＡＷＢ番号	MAB	an	20			M													ＭＡＷＢ番号を１１桁以内で入力
5		孫混載表示	MKH	an	1			－													使用しない
6		到着便名１	FL1	an	6			M													（１）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （２）フライト・ナンバーについては、３桁又は４桁の入力が可能。４桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
7		到着便名２	FL2	an	5			M													便名の日付部を以下の形式で入力 ＤＤＭＭＭ
8		到着空港	POT	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード	
9		仕出地	ORG	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ＺＺＺ」を入力
10		ジョイント混載	JNT	an	1			－													使用しない
11	20	ＨＡＷＢ番号	HAB	an	20			M													ＨＡＷＢ番号を１６桁以内で入力
12	＊	総個数	GPS	n	6				M												
13	＊	総重量	GWT	n	8				C												整数部６桁、小数部１桁
14	＊	重量単位コード	GJT	an	3					C										重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド
15	＊	品名	CMD	an	21				M												（１）積荷内容が容易に特定できるよう具体的かつ詳細な品名を入力 （２）積荷内容が容易に特定できない表現の品名は入力不可
16	＊	特殊貨物記号	SPC	an	3				C											ＳＰＣ（特殊貨物） コード	
17	＊	仕向地	DST	an	3				M											ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	ＨＡＷＢ仕向地を入力
18	＊	搬入保税蔵置場	IHW	an	5				－												使用しない
19	＊	予備	KST	an	1				－												使用しない
20	＊	混載仕立業	FWD	n	3				－												使用しない
21	＊	荷送人名	SHN	an	70				M												
22	＊	荷送人住所	SHA	an	105				M												
23	＊	荷送人電話番号	STL	an	14				C												
24	＊	荷受人コード	CNC	an	17				C											輸出入者コード 法人番号	
25	＊	荷受人名	CNN	an	70				M												
26	＊	荷受人住所	CNA	an	105				M												
27	＊	荷受人電話番号	CTL	an	14				C												