業務名（業務コード）			本船・ふ中扱い承認申請事項登録（ＨＦＡ）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力がない場合の補完項目	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M																
2		申請先官署コード	CH	an	2			F														税関官署コード		申請先官署を指定する場合に、コードで入力
3		申請先部門コード	CHB	an	2			F														部門コード		申請先部門を指定する場合に、コードで入力
4		申請識別	SYU	an	1			M																１：輸入貨物の場合 ２：輸出貨物の場合
5		本船・ふ中扱い承認申請番号	HFN	an	11			C																（１）初期登録の場合は、入力不可 （２）事項を訂正する場合は、入力
6		貨物管理番号	KMN	an	35			M																（１）申請識別に「１」を入力した場合はＢ／Ｌ番号を入力 （２）申請識別に「２」を入力した場合は輸出管理番号を入力
7		輸出者・輸入者コード	PC	an	17			C														輸出入者コード 法人番号		先頭８桁または１３桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０００００」を補完する
8		輸出者・輸入者名	PN	an	70			F															国内用輸出入者ＤＢ	システムから補完されない場合に入力
9		郵便番号	PP	an	7			C															国内用輸出入者ＤＢ	（１）ハイフンを除いた７桁を入力 （２）システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力
10		住所１（都道府県）	PA	an	15			F															国内用輸出入者ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される住所が、申告すべき住所（都道府県）と異なる場合に入力
11		住所２（市区町村（行政区名））	PAS	an	35			F															国内用輸出入者ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される住所が、申告すべき住所（市区町村［行政区名］）と異なる場合に入力
12		住所３（町域名・番地）	PAC	an	35			F															国内用輸出入者ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される住所が、申告すべき住所（町域名・番地）と異なる場合に入力
13		住所４（ビル名ほか）	PAB	an	70			C															国内用輸出入者ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される住所が、申告すべき住所（ビル名ほか）と異なる場合に入力 （３）住所３（町域名・番地）欄で、住所を入力しきれない場合は当該項目に入力
14		輸出者・輸入者電話番号	PT	an	11			F															国内用輸出入者ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される電話番号が、申告すべき電話番号と異なる場合に入力
15		税関事務管理人コード	ZJY	an	17			C														輸出入者コード 法人番号		（１）システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 （２）先頭８桁または１３桁で入力した場合は、システムで後４桁に「０００００」を補完する （３）法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
16		税関事務管理人受理番号	ZJJ	an	10			C																税関事務管理人名を指定する場合に入力
17		税関事務管理人名	ZJN	an	70				F														国内用輸出入者ＤＢ（税関事務管理人コード）	国内用輸出入者ＤＢに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力
18		代表品目番号	DTB	an	6			M																代表品目番号の先頭６桁を入力
19		船卸港コード	FOC	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ		（１）申請識別に「１」を入力した場合は船卸（取）港をコードで入力 （２）申請識別に「２」を入力した場合は最終仕向地をコードで入力
20		船積港コード	FTC	an	5			M														国連ＬＯＣＯＤＥ		（１）申請識別に「１」を入力した場合は積出地をコードで入力 （２）申請識別に「２」を入力した場合は積込港をコードで入力
21		品名	HIN	an	40			M																
22		貨物個数	NO	n	8			M																（１）小数点以下は入力不可 （２）個数で表現できない場合は「１」を入力
23		個数単位コード	NOT	an	3			M														包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）		
24		貨物重量（グロス）	GW	n	10			M																整数部６桁、小数部３桁以内で入力
25		重量単位コード（グロス）	GWT	an	3			M														数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）		

業務名（業務コード）			本船・ふ中扱い承認申請事項登録（ＨＦＡ）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力がない場合の補完項目	入力条件／形式
26		記号番号	MRK	an	140			M															
27		積載（予定）船舶コード	VSC	an	9			M													コールサイン		コード化されていないコールサインの場合は、「９９９９」を入力
28		積載（予定）船名	VSN	an	35			F														船舶ＤＢ	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される積載（予定）船名が、申告すべき船名と異なる場合に入力
29		入出港（予定）年月日	NSY	n	8			M															（１）申請識別に「１」を入力した場合は入港年月日を入力 （２）申請識別に「２」を入力した場合は出港予定年月日を入力 （３）申請識別に「２」を入力した場合は以下の条件を満たすこと システム日≦出港予定年月日
30		本船・ふ中扱い承認申請理由コード	HOR	an	3			M													申請理由コード		（１）本船扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 ＨＭＵ：均質かつ大量貨物であるため ＨＨＶ：巨大・重量貨物であるため ＨＯＴ：その他（保税地域等への搬入が不適当） （２）ふ中扱い承認申請を行う場合は、以下のコードを入力 ＦＭＵ：均質かつ大量貨物であるため ＦＨＶ：巨大・重量貨物であるため ＦＯＴ：その他（保税地域等への搬入が不適当）
31		はしけ名	HKE	an	35			C															（１）ふ中扱い承認申請を行う場合は、はしけ名を入力 （２）本船扱い承認申請を行う場合は、入力不可
32		係留場所コード	KBC	an	5			M													バースコード		
33		積付け状況コード	TJC	an	3			C													積付け状況コード		（１）本船扱い承認申請を行う場合は、積付け状況をコードで入力 ＭＸＣ：明確に区画されている混載貨物 ＳＭＣ：明確に区画されている非混載貨物 ＯＴＨ：その他（検査に支障がない積付け状況） （２）ふ中扱い承認申請を行う場合は、入力不可
34		記事（税関用）	NTZ	j	140			C															
35		記事（通関業者用）	NTT	j	70			C															
36		社内整理用番号	REF	an	20			C															