出力情報名（出力情報コード）			積荷目録状況照会情報（概要照会）（ＳＡＳ０８４）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	区分													コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M														メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船舶コード　９桁 ・船卸港コード＋枝番　６桁
2		処理結果コード	an	75			M													処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力
3		照会区分	an	1			C														
4		船舶コード	an	9			C													コールサイン	
5		船名	an	35			C														正常終了の場合、船舶コードに基づく船名を出力
6		船卸港コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	
7		船卸港枝番	an	1			C														
項番8～22は正常終了の場合で情報が存在する場合は出力																					
8		航海番号	an	10			C														積荷目録管理ＤＢに航海番号が登録されている場合に出力
9		入港年月日	n	8			C														積荷目録管理ＤＢに入港年月日または入港予定年月日が登録されている場合に出力
10		状況表示	an	3			C														当該本船に係る積荷目録の状況を出力する ＢＭＦ：積荷目録提出前 ＡＭＦ：積荷目録提出を行っている船会社が存在する場合 ＰＩＤ：当該本船に対して到着確認が行われている場合 ＥＮＤ：当該本船に関するすべての貨物の船卸確認が終了している場合
11		船会社コード	an	4	20		C													船会社コード（ＮＡＣＣＳ用船会社コード）	積荷目録管理ＤＢに登録されている船会社をコードで出力
12		積荷目録提出済表示	an	1	＊		C														当該船会社分の貨物に対して次の状況の場合は、その旨の状況を出力する Ｙ：積荷目録提出を行っている場合
13		積荷目録登録者	an	5	＊		M													利用者コード	当該船会社の積荷目録登録者をコードで出力
14		積荷目録提出者	an	5	＊		C													利用者コード	当該船会社分の積荷目録提出を行った利用者をコードで出力
15		Ｂ／Ｌ件数	n	4	＊		M														積荷目録管理ＤＢに登録されている当該船会社分のＢ／Ｌ件数を出力。なお、Ｂ／Ｌが存在しない場合は、「０」を出力
16		コンテナ本数	n	4	＊		M														当該船会社分の実入りコンテナ本数を出力。なお、実入りコンテナが存在しない場合は「０」を出力
17		空コンテナ本数	n	4	＊		M														当該船会社分の空コンテナ本数を出力。なお、空コンテナが存在しない場合は「０」を出力
18	5	コンテナオペレーション会社コード	an	5			C													利用者コード	
19	＊	船卸済表示	an	1			C														当該ＣＹ分の全ての貨物の船卸が終了している場合に「Ｐ」を出力
20	＊	Ｂ／Ｌ件数	n	4			M														当該ＣＹ分のＢ／Ｌ件数を出力。なお、Ｂ／Ｌが存在しない場合は、「０」を出力
21	＊	コンテナ本数	n	4			M														当該ＣＹ分の実入りコンテナ本数を出力。なお、実入りコンテナが存在しない場合は「０」を出力
22	＊	空コンテナ本数	n	4			M														当該ＣＹ分の空コンテナ本数を出力。なお、空コンテナが存在しない場合は「０」を出力