業務名（業務コード）			貨物取扱登録（内容点検）（ＳＨＮ）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M															
2		取扱種別	KND	an	1			M															Ａ：内容点検 Ｂ：その他の手入れ
3		取扱場所コード	PLC	an	5			C														保税地域コード	貨物取扱場所を保税地域コードで入力 なお、入力者が保税地域の場合で、本項目の入力が省略された場合は、システムに登録されている入力者の管理する保税地域を処理対象とする
4		取扱開始年月日	SDT	n	8			M															取扱開始年月日≦取扱終了年月日を入力
5		取扱開始時刻	STM	n	4			C															（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻＜取扱終了年月日、取扱終了時刻を入力 （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力
6		取扱終了年月日	EDT	n	8			M															取扱開始年月日≦取扱終了年月日を入力
7		取扱終了時刻	ETM	n	4			C															（１）取扱開始年月日、取扱開始時刻＜取扱終了年月日、取扱終了時刻を入力 （２）取扱場所が入力者の管理する保税地域でない場合は、必須入力
8		記事	NTE	j	140			C															
9	9	貨物管理番号	CGN	an	35			M															Ｂ／Ｌ番号（ＣＴ－Ｂ／Ｌ）または輸出管理番号を入力
10	*	コンテナ番号	CNO	an	12			C															コンテナ詰めされている場合は、コンテナ番号を入力
11	*	取扱個数	CPS	n	8			C															（１）取扱場所に蔵置されている個数以下であること （２）輸出貨物（積戻し貨物含む）でかつコンテナ番号を入力した場合は、コンテナ詰めされている個数以下であること （３）小数点以下入力不可
12	*	取扱数量	QTS	n	10			C															整数部６桁、小数部３桁
13	*	数量単位コード	PET	an	3				M													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）