出力情報名(出力情報コード)			保税地域関連情報呼出情報（ＡＡＬ５３１）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件／形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・保税地域コード　５桁
2		保税地域コード	an	5			M												保税地域コード	入力された保税地域コードを出力
3		許可・承認貨物情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている許可・承認貨物情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲを出力
4		許可・承認貨物情報（輸出）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている許可・承認貨物情報（輸出）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲを出力
5		検査指定情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている検査指定情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲを出力
6		搬出確認インタフェース表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬出確認インタフェース表示を出力
7		積付結果登録インタフェース表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている積付結果登録インタフェース表示を出力
8		搬送指示書（輸出）作成表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示書（輸出）作成表示を出力
9		積付結果登録帳票作成表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている積付結果登録帳票作成表示を出力
10		保税蔵置場用貨物取扱控（輸出）出力可否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている保税蔵置場用貨物取扱控（輸出）出力可否表示を出力
11		予備	an	1			C													
12		ＡＷＢ受渡書情報出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されているＡＷＢ受渡書情報出力要否表示を出力
13		許可・承認貨物情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている許可・承認貨物情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲを出力
14		許可・承認貨物情報（輸入）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている許可・承認貨物情報（輸入）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲを出力
15		検査指定情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている検査指定情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲを出力
16		予備申告（Ｓ）通知情報出力要否表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている予備申告（Ｓ）通知情報出力要否表示＿ＡＩＲを出力
17		搬出依頼情報出力表示（ＯＵＴ用）（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬出依頼情報出力表示（ＯＵＴ用）を出力
18		搬出依頼情報出力表示（ＲＳＶ用）（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬出依頼情報出力表示（ＲＳＶ用）を出力

出力情報名(出力情報コード)			保税地域関連情報呼出情報（ＡＡＬ５３１）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件／形式
19		保税蔵置場用貨物取扱控（輸入）出力可否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている保税蔵置場用貨物取扱控（輸入）出力可否表示を出力
20		訂正控出力表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている訂正控出力表示を出力
21		請求書・計算書・領収書情報出力表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている請求書・計算書・領収書情報出力表示を出力
22		搬出情報出力要表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬出情報出力要表示を出力
23		蔵置料金未発生出力表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている蔵置料金未発生出力表示を出力
24		搬送指示情報（輸入）Ａ（ＫＡＭ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ａ（ＫＡＭ業務）出力要否表示を出力
25		搬送指示情報（輸入）Ａ（ＯＵＴ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ａ（ＯＵＴ業務）出力要否表示を出力
26		搬送指示情報（輸入）Ａ（ＲＳＶ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ａ（ＲＳＶ業務）出力要否表示を出力
27		搬送指示情報（輸入）Ａ（ＰＵＯ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ａ（ＰＵＯ業務）出力要否表示を出力
28		搬送指示情報（輸入）Ｂ（ＣＨＮ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ｂ（ＣＨＮ業務）出力要否表示を出力
29		搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＣＨＳ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＣＨＳ業務）出力要否表示を出力
30		搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＰＵＯ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＰＵＯ業務）出力要否表示を出力
31		搬送指示情報（輸入）Ｄ（ＰＵＯ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸入）Ｄ（ＰＵＯ業務）出力要否表示を出力
32		搬送指示情報（輸出）Ｄ（ＥＸＲ業務）出力要否表示（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている搬送指示情報（輸出）Ｄ（ＥＸＲ業務）出力要否表示を出力
33		保税運送承認貨物情報等出力要否表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている保税運送承認貨物情報等出力要否表示＿ＡＩＲを出力
34		併せ運送通知情報（輸入）出力要否表示＿ＡＩＲ（変更前）	an	1			C													保税地域ＤＢに登録されている併せ運送通知情報（輸入）出力要否表示＿ＡＩＲを出力